

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# الکترو مغناطیس مهندسی

در نگارش این جزوه از مطالب، اشکال و... کتب الکترونیکی آموزشی متعددی از جمله کتاب گنگو راسه استفاده شده است. لذا جا دارد از مولف این کتاب و مولفین سایر کتب مورد استفاده قرار گرفته، جهت تشبیه این جزوه آموزشی قدردانی شود.

الکترو مغناطیس مهندسی

تهیه و تنظیم  
سلطان راجی

## سرفصل ها:



- مروری بر تجزیه و تحلیل برداری
- شدت میدان الکتریکی
- قانون کولن
- قانون گوس
- اختلاف پتانسیل الکتریکی
- انرژی میدان الکتریکی
- رساناها

## ■ جریان الکتریکی

- مقاومت
- عایقها
- خازن
- تئوری تصویر
- معادلات لاپلاسین و پواسن
- شدت میدان مغناطیسی
- قانون بیوسلور
- قانون آمپر
- نیرو و گشتاور در میدان مغناطیسی
- مدارهای مغناطیسی
- القاء مغناطیسی
- انرژی در میدان مغناطیسی

## مراجع:

- ۱- الکترومغناطیس میدان و موج  
- (دیوید چنگ) انتشارات دانشگاه تهران - مترجم: پرویز حبه دار مارالانی
- ۲- مبانی الکترومغناطیس  
- (احمد صفایی) - انتشارات شیخ بهایی
- ۱- رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس  
- مولف: محمود دیانی - ناشر: نهن
- ۲- الکترومغناطیس مهندسی  
- مولف: دکتر محمود محمدطاهری - ناشر: جهش



# مروری بر تجزیه و تحلیل برداری

➤ صحیح و تفریق برداری

➤ ضرب برداری

■ ضرب عدد بردار

■ ضرب داخلی

■ ضرب خارجی

➤ دستگاههای مختصات

• دستگاه کارترین

• دستگاه استوانه‌ای

• دستگاه کروی

➤ کره‌ای

➤ دایره‌ای

■ قوس دایره‌ای

➤ کره

■ قوس کره

➤ پلاستین

## اسکالر

حجم، بار، اختلاف پتانسیل، زمان و ...

**اسکالر Scalar:** به کمیت‌هایی اطلاق می‌شوند که تنها توسط یک عدد که همان اندازه آن کمیت باشد مشخص می‌شوند مانند جرم، انرژی و بار الکتریکی

## برداری


مساحت، میدان، گشتاور، نیرو و ...

**بردار vector:** کمیت‌هایی هستند که برای مشخص شدن آنان علاوه بر اندازه، به جهت نیز نیازمند هستند مانند نیرو، شدت میدان الکتریکی و چگالی جریان حجمی الکتریکی منظور از جهت در این کلام، معلوم بودن راستا یا محمل بردار، جهت و سمت بردار بر روی این راستا می‌باشد.

## انواع کمیت‌ها

## آنالیز برداری مقدماتی


### جمع برداری



$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$|\vec{C}| = \sqrt{|A|^2 + |B|^2 + 2|A||B|\cos\alpha}$$

### تفریق برداری



$$\vec{D} = \vec{A} - \vec{B}$$

$$|\vec{D}| = \sqrt{|A|^2 + |B|^2 - 2|A||B|\cos\alpha}$$

### ضرب‌های برداری

#### ضرب عددی در بردار

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

if  $\begin{cases} q > 0 \rightarrow \text{بردار } \vec{F} \text{ هم‌جهت با } \vec{E} \text{ خواهد شد.} \\ q < 0 \rightarrow \text{جهت بردار } \vec{F} \text{ عکس } \vec{E} \text{ خواهد شد.} \end{cases}$

#### ضرب داخلی دو بردار

#### ضرب خارجی دو بردار

## ضرب داخلی دو بردار


ضرب داخلی دو بردار در حقیقت تصویرسازی یک بردار بر روی بردار دیگر است و حاصل آن برابر یک عدد اسکالر خواهد بود. نتیجه حاصلضرب داخلی دو بردار از رابطه زیر قابل محاسبه است

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \alpha$$

$$0 < \alpha < \pi$$

برخی از خواص حاصلضرب داخلی

✓ تصویر یک بردار روی بردار دیگر



$$\left. \begin{array}{l} \vec{A} = \text{صفر} \\ \text{یا} \\ \vec{B} = \text{صفر} \\ \text{یا} \\ \vec{A} \perp \vec{B} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = 0$$

✓ زاویه بین دو بردار

$$\alpha = \cos^{-1} \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|}$$

✓ حاصلضرب دو بردار در دستگاه دکارتی

$$\begin{aligned} \vec{A} &= A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z} \\ \vec{B} &= B_x \hat{x} + B_y \hat{y} + B_z \hat{z} \end{aligned} \Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

✓ ضرب داخلی خاصیت جابه‌جایی دارد

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$


## ضرب خارجی دو بردار

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \alpha$$

اندازه این بردار از رابطه مقابل به دست می‌آید:

جهت این بردار از قانون دست راست به دست می‌آید.

**قانون دست راست:** اگر چهار انگشت در جهت بردار اول «در اینجا  $\vec{A}$ » و کف دست به سمت بردار دوم «در اینجا  $\vec{B}$ » باشد، به طوری که بسته شدن انگشتان، زاویه  $\theta$  را جابوب کند، انگشت شست جهت  $\hat{n}$  را مشخص می‌کند.




## برخی از خواص حاصلضرب خارجی

✓ اگر دو بردار با هم موازی باشند

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin(0^\circ) = \text{صفر}$$

✓ ضرب خارجی خاصیت جابه‌جایی ندارد

$$\vec{B} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{B}$$



✓ زاویه بین دو بردار

$$\alpha = \sin^{-1} \frac{|\vec{A} \times \vec{B}|}{|\vec{A}| |\vec{B}|}$$

✓ ضرب خارجی دو بردار در دستگاه دکارتی

$$\vec{A} = A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z}$$

$$\vec{B} = B_x \hat{x} + B_y \hat{y} + B_z \hat{z}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) \neq (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$$

$$\vec{A} \times \vec{A} = 0$$

$$\vec{a}_x \times \vec{a}_y = \vec{a}_z$$

$$\vec{a}_y \times \vec{a}_z = \vec{a}_x$$

$$\vec{a}_z \times \vec{a}_x = \vec{a}_y$$

## مثال:

به دو روش مختلف، زاویه مابین دو بردار ارائه شده در زیر را بدست آورید

$$\mathbf{A} = 3\mathbf{a}_x + 4\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{B} = 2\mathbf{a}_y - 5\mathbf{a}_z$$

## پاسخ:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (3, 4, 1) \cdot (0, 2, -5)$$

$$= 0 + 8 - 5 = 3$$

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{26}$$

$$|\mathbf{B}| = \sqrt{0^2 + 2^2 + (-5)^2} = \sqrt{29}$$

$$\cos \theta_{AB} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|} = \frac{3}{\sqrt{(26)(29)}} = 0.1092$$

$$\theta_{AB} = \cos^{-1} 0.1092 = 83.73^\circ$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{vmatrix}$$

$$= (-20 - 2)\mathbf{a}_x + (0 + 15)\mathbf{a}_y + (6 - 0)\mathbf{a}_z$$

$$= (-22, 15, 6)$$

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = \sqrt{(-22)^2 + 15^2 + 6^2} = \sqrt{745}$$

$$\sin \theta_{AB} = \frac{|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|}{|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|} = \frac{\sqrt{745}}{\sqrt{(26)(29)}} = 0.994$$

$$\theta_{AB} = \cos^{-1} 0.994 = 83.73^\circ$$

$$\bar{\mathbf{A}} \cdot \bar{\mathbf{B}} = |\bar{\mathbf{A}}| |\bar{\mathbf{B}}| \cos \alpha$$

$$|\bar{\mathbf{A}} \times \bar{\mathbf{B}}| = |\bar{\mathbf{A}}| |\bar{\mathbf{B}}| \sin \alpha$$

## تمرین:

۱- در درون یک مثلث، رابطه معروف به رابطه کسینوس را اثبات نمائید.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

۲- در درون یک مثلث، رابطه معروف به رابطه سینوسها را اثبات کنید.

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

۳- روابط ارائه شده در زیر را اثبات کنید.

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$$

۴- به دو سؤال تستی زیر پاسخ دهید.

بردار  $A = (y-1)a_x + 2xa_y$  مفروض است. تصویر این بردار را بر روی بردار  $B = 5a_x - a_y + 2a_z$  در نقطه  $(2, 2, 2)$  بدست آورید. (مهندسی برق - آزاد ۸۰)

$$\frac{1}{\sqrt{30}} \quad (۱) \quad \frac{2}{\sqrt{30}} \quad (۲) \quad \frac{3}{\sqrt{30}} \quad (۳) \quad \frac{4}{\sqrt{30}} \quad (۴)$$

اگر  $A = a_x + a_y - a_z$  و  $B = -2a_x + a_y + a_z$  بوده و رابطه بین  $A, B, C$  به صورت زیر باشد،  $C$  را محاسبه کنید. (مهندسی برق - آزاد ۸۱)

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) + (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = -a_x - 9a_y - 5a_z$$

$$3a_x + a_y + 2a_z \quad (۱) \quad -3a_x - a_y - 2a_z \quad (۲) \quad -3a_x + a_y - 2a_z \quad (۳) \quad 3a_x - a_y + 2a_z \quad (۴)$$



## دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد

### دستگاه مختصات

هر سه سطح متقاطع در یک نقطه را دستگاه مختصات می‌گویند. سطوح لزوماً نباید صفحه‌ای باشند.

### دستگاه مختصات متعامد

اگر سطوح تشکیل‌دهنده دستگاه مختصات دوجه‌دو بر هم عمود باشند، به طوری که:

$$\hat{u}_1 \cdot \hat{u}_3 = 0 \quad , \quad \hat{u}_2 \cdot \hat{u}_3 = 0 \quad , \quad \hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2 = 0$$

آن‌گاه دستگاه ما یک دستگاه متعامد خواهد بود.

### دستگاه مختصات راست‌گرد

اگر بین بردارهای یکه صفحات نظم راست‌گردی برقرار باشد، یعنی از سمت راست، حاصل‌ضرب خارجی دو محور برابر با محور سوم باشد، دستگاه مختصات راست‌گرد خواهیم داشت.

پس از آشنایی با مفهوم دستگاه‌های مختصات قائم‌راست‌گرد، سه دستگاه خاص و پر کاربرد را بررسی می‌کنیم:


(۱) دستگاه مختصات کارتزین

(۲) دستگاه مختصات استوانه‌ای


(۳) دستگاه مختصات کروی

## دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد


### دستگاه مختصات قائم (کارتزین)



$\hat{z}$  بردار یکه عمود بر صفحه  $z$  ثابت است،  
 $\hat{u}_3 = \hat{z}$




$\hat{y}$  بردار یکه عمود بر صفحه  $y$  ثابت است  
 $\hat{u}_2 = \hat{y}$




$\hat{x}$  بردار یکه عمود بر صفحه  $x$  ثابت است  
 $\hat{u}_1 = \hat{x}$

### نمایش بردار در دستگاه کارتزین



مثال:

$$\mathbf{r}_p = 3\mathbf{a}_x + 4\mathbf{a}_y + 5\mathbf{a}_z$$



$$|\bar{A}| = \sqrt{\bar{A} \cdot \bar{A}} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

$$\hat{n} = \frac{\bar{A}}{|\bar{A}|} = \frac{A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}}$$

✓ متعامد بودن صفحات

$$\hat{x} \cdot \hat{y} = \text{صفر} \quad \text{و} \quad \hat{y} \cdot \hat{z} = \text{صفر} \quad \text{و} \quad \hat{z} \cdot \hat{x} = \text{صفر}$$

✓ دستگاه راستگرد است

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z} \quad , \quad \hat{y} \times \hat{z} = \hat{x} \quad , \quad \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$$

✓ بردارهای یکه

$$\hat{x} \cdot \hat{x} = 1 \quad , \quad \hat{y} \cdot \hat{y} = 1 \quad , \quad \hat{z} \cdot \hat{z} = 1$$

$$\hat{x} \times \hat{x} = \text{صفر} \quad \text{و} \quad \hat{y} \times \hat{y} = \text{صفر} \quad \text{و} \quad \hat{z} \times \hat{z} = \text{صفر}$$

$$-\infty < x < \infty$$

$$-\infty < y < \infty$$

$$-\infty < z < \infty$$

## دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد

انواع ضرب برداری در دستگاه کارتزین

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x) \hat{x} + (A_y + B_y) \hat{y} + (A_z + B_z) \hat{z}$$

$$k\vec{A} = kA_x \hat{x} + kA_y \hat{y} + kA_z \hat{z}$$

$$\hat{n} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \frac{A_x \hat{x} + A_y \hat{y} + A_z \hat{z}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}}$$

### المان طولی

نمو طولی همیشه بردار است

$$d\vec{\ell} = dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}$$

$$|d\vec{\ell}| = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$$

### المان سطحی

نمو سطحی همیشه بردار است

$$d\vec{s}_x = dy dz \hat{x}$$




$$d\vec{s}_y = dx dz \hat{y}$$

$$d\vec{s}_z = dx dy \hat{z}$$

### المان حجمی


نمو حجمی همیشه اسکالر است

$$dv = dx dy dz$$




## دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد


### دستگاه مختصات استوانه‌ای



بردار یکه عمود بر صفحه  $z$  ثابت است  
 $\hat{u}_3 = \hat{z}$



بردار یکه عمود بر نیم‌صفحه  $\phi$  ثابت است  
 $\hat{u}_2 = \hat{\phi}$



بردار یکه عمود بر سطح  $r$  ثابت است  
 $\hat{u}_1 = \hat{r}$

✓ متعامد بودن صفحات

$$\hat{r} \cdot \hat{\phi} = 0, \quad \hat{\phi} \cdot \hat{z} = 0, \quad \hat{r} \cdot \hat{z} = 0$$

✓ دستگاه راست‌گرد است



$$\hat{r} \times \hat{\phi} = \hat{z}, \quad \hat{\phi} \times \hat{z} = \hat{r}, \quad \hat{z} \times \hat{r} = \hat{\phi}$$

### نمایش بردار در دستگاه استوانه‌ای

$$\vec{A} = A_r \hat{r} + A_\phi \hat{\phi} + A_z \hat{z}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_r^2 + r^2 A_\phi^2 + A_z^2}$$

$$\hat{n} = \frac{A_r \hat{r} + A_\phi \hat{\phi} + A_z \hat{z}}{|\vec{A}|}$$



$$0 \leq \rho < \infty$$

$$0 \leq \phi < 2\pi$$

$$-\infty < z < \infty$$

## دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد

### محور تغییرات $r$


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{سطح } \phi = \text{cte} \leftarrow \text{نیم صفحه} \\ \text{سطح } z = \text{cte} \leftarrow \text{صفحه} \end{array} \right. \Leftrightarrow \text{یک نیم خط شعاعی است}$$

### محور تغییرات $\phi$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{سطح } r = \text{cte} \leftarrow \text{استوانه توخالی} \\ \text{سطح } z = \text{cte} \leftarrow \text{صفحه} \end{array} \right. \Leftrightarrow \text{لبه یک دایره است}$$


### محور تغییرات $z$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{سطح } r = \text{cte} \leftarrow \text{همون استوانه توخالی} \\ \text{سطح } \phi = \text{cte} \leftarrow \text{نیم صفحه} \end{array} \right. \Leftrightarrow \text{یک خط عمودی است}$$




### جمع و تفریق بردارها در مختصات استوانه‌ای

به هنگام جمع و تفریق بردارها در دستگاه مختصات استوانه‌ای همواره بایستی به خاطر داشت که با توجه به نحوه تعریف دستگاه استوانه‌ای، جهت بردارهای  $R$  و  $\phi$  در این دستگاه ثابت نبوده و در هر نقطه از دستگاه به سمت خاصی می‌باشند، لذا نمی‌توان به راحتی دستگاه دکارتی، بردارها را در این دو جهت با هم جمع یا تفریق نمود.



مثال:



$$3\hat{r}|_{\phi=0} + 4\hat{r}|_{\phi=90} = 5\hat{r}|_{\phi=53^\circ}$$


$$3\hat{r}|_{\phi=0} \cdot 4\hat{r}|_{\phi=90} = \text{صفر}$$

❖ فقط در یک نقطه  $\hat{r} \cdot \hat{r} = 1$  ,  $\hat{\phi} \cdot \hat{\phi} = 1$  ,  $\hat{z} \cdot \hat{z} = 1$

## دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد

### المانهای طولی، سطحی و حجمی

❖ در دستگاه مختصات استوانه‌ای، جنس یکی از متغیرها از نوع زاویه‌ای بوده و بنابراین برای بیان المانهای خطی، سطحی و حجمی که جنس هر سه از نوع طول می‌باشد، بایستی تغییرات زاویه‌ای را نیز از جنس طول بیان کرد. بدین منظور بجای استفاده از تغییرات زاویه، از تغییرات کمان زاویه استفاده می‌شود.



### المان طولی




$$d\vec{\ell} = dr\hat{r} + r d\phi\hat{\phi} + dz\hat{z}$$

### المان سطحی

$$d\vec{s}_r = r d\phi dz \hat{r}, \quad d\vec{s}_\phi = r dr dz \hat{\phi}, \quad d\vec{s}_z = r dr d\phi \hat{z}$$

### المان حجمی

$$dv = r dr d\phi dz$$



## دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد

تنها بردارهای یکه ثابت،  $\hat{x}$ ,  $\hat{y}$ ,  $\hat{z}$  هستند؛ یعنی باید سعی کنیم که بردارهای یکه دیگر دستگاههای مختصات را بر حسب این بردارها بنویسیم


### تبدیل بردار یکه

### تبدیل قائم به استوانه‌ای

$$\left. \begin{aligned} \hat{y} \cdot \hat{r} \text{ روی } \hat{y} &= \hat{r} \cdot \hat{y} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right) = \sin\phi \\ \hat{x} \cdot \hat{r} \text{ روی } \hat{x} &= \hat{r} \cdot \hat{x} = \cos\phi \\ \hat{z} \cdot \hat{r} \text{ روی } \hat{z} &= \hat{r} \cdot \hat{z} = \text{صفر} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{r} = \cos\phi \hat{x} + \sin\phi \hat{y}$$

$$\left. \begin{aligned} \hat{\phi} \cdot \hat{x} &= \cos\left(\frac{\pi}{2} + \phi\right) = -\sin\phi \\ \hat{\phi} \cdot \hat{y} &= \cos\phi \\ \hat{\phi} \cdot \hat{z} &= \text{صفر} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{\phi} = -\sin\phi \hat{x} + \cos\phi \hat{y}$$

$$\begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2} & x &= r \cos\phi \\ \phi &= \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) & y &= r \sin\phi \end{aligned} \rightarrow$$

$$(r, \phi, z) = \left( \sqrt{x^2 + y^2}, \tan^{-1}\frac{y}{x}, z \right)$$


$$x = r \cos\phi, \quad y = r \sin\phi, \quad z = z \rightarrow$$

$$(r \cos\phi, r \sin\phi, z) = (x, y, z)$$

### تبدیل استوانه‌ای به قائم

$$\left. \begin{aligned} \hat{x} \cdot \hat{r} &= \cos\phi \\ \hat{x} \cdot \hat{\phi} &= -\sin\phi \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{x} = \cos\phi \hat{r} - \sin\phi \hat{\phi}$$

$$\left. \begin{aligned} \hat{y} \cdot \hat{r} &= \sin\phi \\ \hat{y} \cdot \hat{\phi} &= \cos\phi \\ \hat{y} \cdot \hat{z} &= \text{صفر} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{y} = \sin\phi \hat{r} + \cos\phi \hat{\phi}$$



$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}$$

تمرین :

در راستاهای خواسته شده، انتگرال گیری کرده و طول، مساحت و حجم

مورد نظر را بدست آورید

(a) Along  $BC$ ,  $dl = dz$ ; hence,

$$BC = \int dl = \int_0^{10} dz = 10$$


(b) Along  $CD$ ,  $dl = \rho d\phi$  and  $\rho = 5$

(c) For  $ABCD$ ,  $dS = \rho d\phi dz$ ,  $\rho = 5$

(d) For  $ABO$ ,  $dS = \rho d\phi d\rho$  and  $z = 0$

(e) For  $AOFD$ ,  $dS = d\rho dz$  and  $\phi = 0^\circ$ ,

(f) For volume  $ABDCFO$ ,  $dv = \rho d\phi dz d\rho$





## تمرین :

به دو سؤال تستی زیر پاسخ دهید.

مختصات استوانه‌ای نقطه‌ای با مختصات  $x = -1, y = -2, z = 3$  را بدست آورید. (مهندسی برق - آزاد ۸۱)

?

$$r = 2.24, \varphi = 243.4^\circ, z = 3 \quad (۲) \quad r = 2.24, \varphi = 63.24^\circ, z = 3 \quad (۱)$$

$$r = 2.24, \varphi = 126.8^\circ, z = 3 \quad (۴) \quad r = 2.24, \varphi = 296.6^\circ, z = 3 \quad (۳)$$

بدون استفاده از ماشین حساب

بردار  $E = \frac{1}{r}(a_x - a_y)$  در مختصات استوانه‌ای داده شده است. مطلوبست محاسبه بردار واحدی در دستگاه

?

کارتزین که در جهت E بوده و از نقطه  $r = 1, \varphi = 90, z = 0$  بگذرد. (مهندسی برق - آزاد ۸۳)


$$-0.707a_x - 0.707a_y \quad (۲) \quad -0.707a_x + 0.707a_y \quad (۱)$$

$$0.707a_x + 0.707a_y \quad (۴) \quad 0.707a_x - 0.707a_y \quad (۳)$$


بدون استفاده از ماشین حساب

# دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد


## دستگاه مختصات کروی



برداری که عمود بر مخروط بر محور  $\theta$  ثابت است  
 $\hat{u}_3 = \hat{\theta}$




برداری که عمود بر صفحه بر  $\phi$  ثابت است  
 $\hat{u}_2 = \hat{\phi}$



برداری که عمود بر سطح  $R$  ثابت است  
 $\hat{u}_1 = \hat{R}$

### نمایش بردار در دستگاه کروی



$$\vec{A} = A_R \hat{R} + A_\theta \hat{\theta} + A_\phi \hat{\phi}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_R^2 + R^2 A_\theta^2 + R^2 \sin^2 \theta A_\phi^2}$$


$$\hat{n} = \frac{A_R \hat{a}_R + A_\phi \hat{a}_\phi + A_\theta \hat{a}_\theta}{|\vec{A}|}$$

✓ متعامد بودن صفحات

$$\hat{R} \cdot \hat{\phi} = 0, \quad \hat{\phi} \cdot \hat{\theta} = 0, \quad \hat{\theta} \cdot \hat{R} = 0$$

✓ دستگاه راستگرد است

$$\hat{R} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}, \quad \hat{\theta} \times \hat{\phi} = \hat{R}, \quad \hat{\phi} \times \hat{R} = \hat{\theta}$$



$$0 \leq r < \infty$$

$$0 \leq \theta \leq \pi$$

$$0 \leq \phi < 2\pi$$


الکترومغناطیس مهندسی

تیر و تنظیم  
سلطان راجی

## دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد

### جمع و تفریق بردارها در مختصات کروی

به هنگام جمع و تفریق بردارها در دستگاه مختصات کروی همواره بایستی به خاطر داشت که با توجه به نحوه تعریف دستگاه کروی، جهت بردارهای  $r$ ،  $\theta$  و  $\phi$  در این دستگاه ثابت نبوده و در هر نقطه از دستگاه به سمت خاصی می‌باشند، لذا نمی‌توان به راحتی دستگاه دکارتی، بردارها را در این سه جهت با هم جمع یا تفریق نمود.



### محور تغییرات R

$\left\{ \begin{array}{l} \text{سطح } \phi \text{ ثابت} \leftarrow \text{نیم‌صفحه} \\ \text{سطح } \theta \text{ ثابت} \leftarrow \text{مخروط} \end{array} \right. \Leftrightarrow \text{یک نیم‌خط شعاعی است}$

### محور تغییرات $\theta$


$\left\{ \begin{array}{l} \text{سطح } R \text{ ثابت} \leftarrow \text{کره} \\ \text{سطح } \phi \text{ ثابت} \leftarrow \text{نیم‌صفحه} \end{array} \right. \Leftrightarrow \text{یک نیم‌دایره است}$

### محور تغییرات $\phi$


$\left\{ \begin{array}{l} \text{سطح } R \text{ ثابت} \leftarrow \text{کره} \\ \text{سطح } \theta \text{ ثابت} \leftarrow \text{مخروط} \end{array} \right. \Leftrightarrow \text{لبه یک دایره است.}$

# دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد

در دستگاه مختصات کروی، جنس دو متغیر از سه متغیر از نوع زاویه‌ای بوده و بنابراین برای بیان المانهای خطی، سطحی و حجمی که جنس هر سه از نوع طول می‌باشد، بایستی تغییرات زاویه‌ای را نیز از جنس طول بیان کرد. بدین منظور بجای استفاده از تغییرات زاویه، از تغییرات کمان زاویه استفاده می‌شود.



طول در راستای  $\hat{\theta}$   $R d\theta$       طول در راستای  $\hat{\phi}$   $R \sin \theta d\phi$



## المان طولی

$$d\vec{\ell} = dR\hat{R} + R d\theta \hat{\theta} + R \sin\theta d\phi \hat{\phi}$$

## المان سطحی



$$d\vec{s}_R = R^2 \sin\theta d\theta d\phi \hat{R}$$

$$d\vec{s}_\theta = R \sin\theta dR d\phi \hat{\theta}$$

$$d\vec{s}_\phi = R dR d\theta \hat{\phi}$$

## المان حجمی

$$dv = R^2 \sin\theta d\theta dR d\phi$$




## دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد

در استوانه‌ای بردار  $z$  ثابت بود و دو بردار دیگر متغیر، اما در کره هر سه بردار متغیرند؛ بنابراین روال تبدیل را مانند استوانه پی می‌گیریم:

تبدیل بردار یکه

تبدیل قائم به گره‌ای



$$\left. \begin{aligned} \hat{R} \cdot \hat{r} &= \sin\theta \\ \hat{r} \cdot \hat{x} &= \cos\phi \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \hat{R} \cdot \hat{x} &= \sin\theta \cos\phi \\ \hat{R} \cdot \hat{y} &= \sin\theta \sin\phi \\ \hat{R} \cdot \hat{z} &= \cos\theta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{R} = \sin\theta \cos\phi \hat{x} + \sin\theta \sin\phi \hat{y} + \cos\theta \hat{z}$$

$$\left. \begin{aligned} \hat{\theta} \cdot \hat{x} &= \cos\theta \cos\phi \\ \hat{\theta} \cdot \hat{y} &= \cos\theta \sin\phi \\ \hat{\theta} \cdot \hat{z} &= -\sin\theta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{\theta} = \cos\theta \cos\phi \hat{x} + \cos\theta \sin\phi \hat{y} - \sin\theta \hat{z}$$

$$\left. \begin{aligned} \hat{\phi} \cdot \hat{x} &= \cos\left(\frac{\pi}{2} + \phi\right) = -\sin\phi \\ \hat{\phi} \cdot \hat{y} &= \cos\phi \\ \hat{\phi} \cdot \hat{z} &= \text{صفر} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \hat{\phi} = -\sin\phi \hat{x} + \cos\phi \hat{y}$$

تبدیل پارامترها

$$\begin{cases} x = r \sin\theta \cos\phi \\ y = r \sin\theta \sin\phi \\ z = r \cos\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \cos^{-1}\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) \\ \phi = \text{tg}^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$$


$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta \cos\phi & \sin\theta \sin\phi & \cos\theta \\ -\cos\theta \cos\phi & \cos\theta \sin\phi & -\sin\theta \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

تبدیل گره‌ای به قائم


به روش مشابه

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta \cos\phi & \cos\theta \cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\theta \sin\phi & \cos\theta \sin\phi & \cos\phi \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}$$


Cartesian System



Cylindrical System



Spherical System



دستگاههای مختصات متعامد و راستگرد

خلاصه تبدیلات دستگاههای متعامد به یکدیگر

کارتزین / استوانه‌ای	$\hat{x}$	$\hat{y}$	$\hat{z}$
$\hat{r}$	$\cos\phi$	$\sin\phi$	0
$\hat{\phi}$	$-\sin\phi$	$\cos\phi$	0
$\hat{z}$	0	0	1
کروی / استوانه‌ای	$\hat{R}$	$\hat{\theta}$	$\hat{\phi}$
$\hat{r}$	$\sin\theta$	$\cos\theta$	0
$\hat{\phi}$	0	0	1
$\hat{z}$	$\cos\theta$	$-\sin\theta$	0
کارتزین / کروی	$\hat{x}$	$\hat{y}$	$\hat{z}$
$\hat{R}$	$\sin\theta \cos\phi$	$\sin\theta \sin\phi$	$\cos\theta$
$\hat{\theta}$	$\cos\theta \cos\phi$	$\cos\theta \sin\phi$	$-\sin\theta$
$\hat{\phi}$	$-\sin\phi$	$\cos\phi$	0

## سؤالات چند گزینه‌ای

به سؤالات چندگزینه‌ای زیر در مدت زمان معین شده پاسخ دهید. در صورت لزوم می‌توانید از ماشین حساب استفاده کنید

برای هر نقطه داده شده در فضا:  $\mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_\theta = 1$  ؟

- (a) True
- (b) False

کدامیک از عبارات زیر در نقطه  $(0,4,0)$  برقرار نیست؟

- (a)  $\mathbf{a}_\phi = -\mathbf{a}_x$
- (b)  $\mathbf{a}_\theta = -\mathbf{a}_z$
- (c)  $\mathbf{a}_r = 4\mathbf{a}_y$
- (d)  $\mathbf{a}_\rho = \mathbf{a}_y$

اگر  $\mathbf{H} = 4\mathbf{a}_\rho - 3\mathbf{a}_\phi + 5\mathbf{a}_z$  ، در نقطه  $(1, \pi/2, 0)$  مولفه‌های از  $H$  که با صفحه  $\rho = 1$  موازیند، عبارتند از:

- (a)  $4\mathbf{a}_\rho$
- (b)  $5\mathbf{a}_z$
- (c)  $-3\mathbf{a}_\phi$
- (d)  $-3\mathbf{a}_\phi + 5\mathbf{a}_z$
- (e)  $5\mathbf{a}_\phi + 3\mathbf{a}_z$


اگر  $\mathbf{G} = 20\mathbf{a}_r + 50\mathbf{a}_\theta + 40\mathbf{a}_\phi$  ، در نقطه  $(1, \pi/2, \pi/6)$  مولفه‌هایی از  $G$  که بر صفحه  $\theta = \pi/2$  عمودند، عبارتند از:

- (a)  $20\mathbf{a}_r$
- (b)  $50\mathbf{a}_\theta$
- (c)  $40\mathbf{a}_\phi$
- (d)  $20\mathbf{a}_r + 40\mathbf{a}_\theta$
- (e)  $-40\mathbf{a}_r + 20\mathbf{a}_\phi$

بردار نرمال واحد بر مخروط  $\theta = 30^\circ$  کدام گزینه است؟

- (a)  $\mathbf{a}_r$
- (b)  $\mathbf{a}_\theta$
- (c)  $\mathbf{a}_\phi$
- (d) none of the above

گرادیان میدان اسکالر  $V$ ، برداری است که اندازه و جهت ماکزیمم شیب افزایش  $V$  را در فضا نشان می دهد.



تعریف مشتق  $dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$   
 $= \left( \frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{a}_z \right) \cdot (dx \mathbf{a}_x + dy \mathbf{a}_y + dz \mathbf{a}_z)$

تعریف گرادیان  $\mathbf{G} = \frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{a}_z$

$$dV = \mathbf{G} \cdot d\mathbf{l} = G \cos \theta dl$$

$$\left. \begin{aligned} dV = \mathbf{G} \cdot d\mathbf{l} = G \cos \theta dl \\ \frac{dV}{dl} = G \cos \theta \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \frac{dV}{dl} \right|_{\max} = \frac{dV}{dn} = G$$

گرادیان در دستگاه دکارتی

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{a}_z$$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{a}_z$$

گرادیان در دستگاه استوانه‌ای

$$\nabla = \mathbf{a}_\rho \frac{\partial}{\partial \rho} + \mathbf{a}_\phi \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} + \mathbf{a}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial \rho} \mathbf{a}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \phi} \mathbf{a}_\phi + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{a}_z$$

گرادیان در دستگاه کروی

$$\nabla = \mathbf{a}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{a}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{a}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial r} \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \mathbf{a}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \mathbf{a}_\phi$$

خواص گرادیان

$$\nabla(V + U) = \nabla V + \nabla U$$

$$\nabla(VU) = V\nabla U + U\nabla V$$

$$\nabla \left[ \frac{V}{U} \right] = \frac{U\nabla V - V\nabla U}{U^2}$$

$$\nabla V^n = nV^{n-1} \nabla V$$

با توجه به اثبات صورت گرفته در بالا

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos \phi \frac{\partial}{\partial \rho} - \frac{\sin \phi}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin \phi \frac{\partial}{\partial \rho} + \frac{\cos \phi}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \tan \theta = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \sin \theta \cos \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \cos \phi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin \phi}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi}$$


$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \sin \phi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta \sin \phi}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \phi}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$$



# دیورژانس

دیورژانس بردار  $\mathbf{A}$  در نقطه  $P$  نشاندهنده شار خارج شونده از واحد حجمی است که نقطه  $P$  را فرا گرفته است.



$$\text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta v}$$

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \left( \int_{\text{front}} + \int_{\text{back}} + \int_{\text{left}} + \int_{\text{right}} + \int_{\text{top}} + \int_{\text{bottom}} \right) \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\left. \begin{aligned} \int_{\text{front}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= dy dz \left[ A_x(x_0, y_0, z_0) + \frac{dx}{2} \frac{\partial A_x}{\partial x} \Big|_P \right] \\ \int_{\text{back}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= -dy dz \left[ A_x(x_0, y_0, z_0) - \frac{dx}{2} \frac{\partial A_x}{\partial x} \Big|_P \right] \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} \int_{\text{front}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{back}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= dx dy dz \frac{\partial A_x}{\partial x} \Big|_P \\ \int_{\text{left}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{right}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= dx dy dz \frac{\partial A_y}{\partial y} \Big|_P \\ \int_{\text{top}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} + \int_{\text{bottom}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= dx dy dz \frac{\partial A_z}{\partial z} \Big|_P \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\Delta v = dx dy dz$

$$\lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta v} = \left( \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) \Big|_{\text{at } P}$$

دیورژانس در دستگاه دکارتی


$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

دیورژانس در دستگاه استوانه‌ای

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

دیورژانس در دستگاه کروی

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (A_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$



at  $P$ ; (a) positive divergence, (b) negative divergence, (c) zero divergence.

خواص دیورژانس

1. It produces a scalar field (because scalar product is involved)
2. The divergence of a scalar  $V$ ,  $\text{div } V$ , makes no sense.
3.  $\nabla \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla \cdot \mathbf{B}$
4.  $\nabla \cdot (V\mathbf{A}) = V\nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla V$


## قضیه دیورژانس

طبق قضیه دیورژانس، جمع شار خارج شونده در اثر بردار  $\mathbf{A}$  از طریق یک سطح بسته برابر شار خارج شونده در اثر دیورژانس  $\mathbf{A}$  از حجمی است که توسط همان سطح بسته ایجاد شده است.

جهت اثبات قضیه، یک حجم دلخواه در نظر گرفته شده و این حجم به تعدادی از حجمهای کوچکتر تقسیم می‌شود. حال برای یکی از این حجمهای کوچک خواهیم داشت:

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \sum_k \oint_{S_k} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \sum_k \frac{\oint_{S_k} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta V_k} \Delta V_k$$

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dv$$



پاسخ:

مثال

دیورژانس بردارهای زیر را بدست آورید.

$$\mathbf{P} = x^2 y z \mathbf{a}_x + x z \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{Q} = \rho \sin \phi \mathbf{a}_\rho + \rho^2 z \mathbf{a}_\phi + z \cos \phi \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{T} = \frac{1}{r^2} \cos \theta \mathbf{a}_r + r \sin \theta \cos \phi \mathbf{a}_\theta + \cos \theta \mathbf{a}_\phi$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{P} &= \frac{\partial}{\partial x} P_x + \frac{\partial}{\partial y} P_y + \frac{\partial}{\partial z} P_z \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (x^2 y z) + \frac{\partial}{\partial y} (0) + \frac{\partial}{\partial z} (x z) \\ &= 2 x y z + x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{Q} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho Q_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} Q_\phi + \frac{\partial}{\partial z} Q_z \\ &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho^2 \sin \phi) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} (\rho^2 z) + \frac{\partial}{\partial z} (z \cos \phi) \\ &= 2 \sin \phi + \cos \phi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{T} &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 T_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (T_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (T_\phi) \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (\cos \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (r \sin^2 \theta \cos \phi) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (\cos \theta) \\ &= 0 + \frac{1}{r \sin \theta} 2r \sin \theta \cos \theta \cos \phi + 0 = 2 \cos \theta \cos \phi \end{aligned}$$

## مثال

اگر  $\mathbf{G}(r) = 10e^{-2z}(\rho\mathbf{a}_\rho + \mathbf{a}_z)$  باشد، شار خارج شونده ناشی از  $\mathbf{G}$  از استوانه‌ای با مشخصات  $0 \leq z \leq 1$ ،  $\rho = 1$  را محاسبه کنید. با استفاده از نتیجه بدست آمده، قضیه دیورژانس را اثبات کنید.

## پاسخ:

$$\Psi = \oint \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S} = \Psi_t + \Psi_b + \Psi_s$$

$$\Psi_t = \int \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\rho=0}^1 \int_{\phi=0}^{2\pi} 10e^{-2z} \rho \, d\rho \, d\phi = 10e^{-2z}(2\pi) \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^1 = 10\pi e^{-2}$$

$$\Psi_b = \int_b \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\rho=0}^1 \int_{\phi=0}^{2\pi} 10e^0 \rho \, d\rho \, d\phi = -10(2\pi) \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^1 = -10\pi$$


$$\Psi_s = \int_s \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S} = \int_{z=0}^1 \int_{\phi=0}^{2\pi} 10e^{-2z} \rho^2 \, dz \, d\phi = 10(1)^2(2\pi) \frac{e^{-2z}}{-2} \Big|_0^1 = 10\pi(1 - e^{-2})$$

$$\rightarrow \Psi = \Psi_t + \Psi_b + \Psi_s = 10\pi e^{-2} - 10\pi + 10\pi(1 - e^{-2}) = 0$$

با استفاده از قضیه دیورژانس خواهیم داشت:


$$\Psi = \oint_S \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{G}) \, dv$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{G} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho G_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} G_\phi + \frac{\partial}{\partial z} G_z \\ &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho^2 10e^{-2z}) - 20e^{-2z} = 0 \end{aligned}$$



# کرل

کرل بردار  $\mathbf{A}$  برداری است که اندازه آن برابر ماکزیمم مقدار چرخانندگی بردار  $\mathbf{A}$  بر روی صفحه‌ای با مساحت متمایل به صفر و جهت آن در راستای عمود بر صفحه‌ای است که بازای این صفحه قدرت چرخانندگی  $\mathbf{A}$  ماکزیمم می‌شود.



$$\text{curl } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \left( \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S} \right) \mathbf{a}_n$$

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \left( \int_{ab} + \int_{bc} + \int_{cd} + \int_{da} \right) \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\int_{ab} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = dy \left[ A_y(x_0, y_0, z_0) - \frac{dz}{2} \frac{\partial A_y}{\partial z} \Big|_P \right]$$

$$\int_{bc} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = dz \left[ A_z(x_0, y_0, z_0) + \frac{dy}{2} \frac{\partial A_z}{\partial y} \Big|_P \right]$$

$$\int_{cd} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = -dy \left[ A_y(x_0, y_0, z_0) + \frac{dz}{2} \frac{\partial A_y}{\partial z} \Big|_P \right]$$

$$\int_{da} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = -dz \left[ A_z(x_0, y_0, z_0) - \frac{dy}{2} \frac{\partial A_z}{\partial y} \Big|_P \right]$$

$$\Delta S = dy dz$$




$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \oint_L \frac{\mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S} = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}$$

$$\begin{cases} (\text{curl } \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ (\text{curl } \mathbf{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ (\text{curl } \mathbf{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{cases}$$



(a)



(b)

(a) curl at  $P$  points out of the page; (b) curl at  $P$  is zero.

کرل در دستگاه دکارتی

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

کرل در دستگاه استوانه‌ای

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_\rho & \rho \mathbf{a}_\phi & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_\rho & \rho A_\phi & A_z \end{vmatrix}$$

کرل در دستگاه کروی

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_r & r \mathbf{a}_\theta & r \sin \theta \mathbf{a}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r & r A_\theta & r \sin \theta A_\phi \end{vmatrix}$$

## خواص کرل

1. The curl of a vector field is another vector field.
2. The curl of a scalar field  $V$ ,  $\nabla \times V$ , makes no sense.
3.  $\nabla \times (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{B}$
4.  $\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B}$
5.  $\nabla \times (\nabla A) = \nabla \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \nabla \times \mathbf{A}$
6. The divergence of the curl of a vector field vanishes, that is,  $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ .
7. The curl of the gradient of a scalar field vanishes, that is,  $\nabla \times \nabla V = 0$ .



## قضیه استوکس

طبق قضیه استوکس، میزان چرخانندگی میدان برداری  $\mathbf{A}$  حول یک مسیر بسته برابر است با انتگرال سطحی از کرل  $\mathbf{A}$  روی سطح بسته‌ای که توسط همان خط بسته احاطه شده است.

جهت اثبات قضیه، یک سطح دلخواه در نظر گرفته شده و این سطح به تعدادی از سطحهای کوچکتر تقسیم می‌شود. حال برای یکی از این سطحهای کوچک خواهیم داشت:

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \sum_k \oint_{L_k} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \sum_k \frac{\oint_{L_k} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S_k} \Delta S_k$$

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$



پاسخ:

مثال

کرل میدانهای برداری زیر را بدست آورید

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{P} &= \left( \frac{\partial P_z}{\partial y} - \frac{\partial P_y}{\partial z} \right) \mathbf{a}_x + \left( \frac{\partial P_x}{\partial z} - \frac{\partial P_z}{\partial x} \right) \mathbf{a}_y + \left( \frac{\partial P_y}{\partial x} - \frac{\partial P_x}{\partial y} \right) \mathbf{a}_z \\ &= (0 - 0) \mathbf{a}_x + (x^2 y - z) \mathbf{a}_y + (0 - x^2 z) \mathbf{a}_z \\ &= (x^2 y - z) \mathbf{a}_y - x^2 z \mathbf{a}_z \end{aligned}$$

$$\mathbf{P} = x^2 y z \mathbf{a}_x + x z \mathbf{a}_z$$


$$\mathbf{Q} = \rho \sin \phi \mathbf{a}_\rho + \rho^2 z \mathbf{a}_\phi + z \cos \phi \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{Q} &= \left[ \frac{1}{\rho} \frac{\partial Q_z}{\partial \phi} - \frac{\partial Q_\phi}{\partial z} \right] \mathbf{a}_\rho + \left[ \frac{\partial Q_\rho}{\partial z} - \frac{\partial Q_z}{\partial \rho} \right] \mathbf{a}_\phi + \frac{1}{\rho} \left[ \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho Q_\phi) - \frac{\partial Q_\rho}{\partial \phi} \right] \mathbf{a}_z \\ &= \left( \frac{-z}{\rho} \sin \phi - \rho^2 \right) \mathbf{a}_\rho + (0 - 0) \mathbf{a}_\phi + \frac{1}{\rho} (3\rho^2 z - \rho \cos \phi) \mathbf{a}_z \\ &= -\frac{1}{\rho} (z \sin \phi + \rho^3) \mathbf{a}_\rho + (3\rho z - \cos \phi) \mathbf{a}_z \end{aligned}$$

### مثال

اگر بردار  $\mathbf{A} = \rho \cos \phi \mathbf{a}_\rho + \sin \phi \mathbf{a}_\phi$  باشد، مقدار انتگرال  $\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$  را حول مسیر بسته نشان داده شده بدست آورید. درستی قضیه استوکس را تحقیق کنید.

### پاسخ:



$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \left[ \int_a^b + \int_b^c + \int_c^d + \int_d^a \right] \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\int_a^b \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_{\phi=60^\circ}^{30^\circ} \rho \sin \phi d\phi = 2(-\cos \phi) \Big|_{60^\circ}^{30^\circ} = -(\sqrt{3} - 1)$$

$$\int_b^c \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_{\rho=2}^5 \rho \cos \phi d\rho = \cos 30^\circ \frac{\rho^2}{2} \Big|_2^5 = \frac{21\sqrt{3}}{4}$$

$$\int_c^d \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_{\phi=30^\circ}^{60^\circ} \rho \sin \phi d\phi = 5(-\cos \phi) \Big|_{30^\circ}^{60^\circ} = \frac{5}{2}(\sqrt{3} - 1)$$

$$\int_d^a \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_{\rho=5}^2 \rho \cos \phi d\rho = \cos 60^\circ \frac{\rho^2}{2} \Big|_5^2 = -\frac{21}{4}$$

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = -\sqrt{3} + 1 + \frac{21\sqrt{3}}{4} + \frac{5\sqrt{3}}{2} - \frac{5}{2} - \frac{21}{4} = 4.941$$

با استفاده از قضیه استوکس خواهیم داشت:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{a}_\rho \left[ \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z} \right] + \mathbf{a}_\phi \left[ \frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right] + \mathbf{a}_z \frac{1}{\rho} \left[ \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\phi) - \frac{\partial A_\rho}{\partial \phi} \right] = \frac{1}{\rho} (1 + \rho) \sin \phi \mathbf{a}_z$$

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\phi=30^\circ}^{60^\circ} \int_{\rho=2}^5 \frac{1}{\rho} (1 + \rho) \sin \phi \rho d\rho d\phi = \int_{30^\circ}^{60^\circ} \sin \phi d\phi \int_2^5 (1 + \rho) d\rho = -\cos \phi \Big|_{30^\circ}^{60^\circ} \left( \rho + \frac{\rho^2}{2} \right) \Big|_2^5$$

$$= \frac{27}{4} (\sqrt{3} - 1) = 4.941$$


### تمرین:

برای هر میدان برداری  $\mathbf{A}$  ثابت کنید:  $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} = 0$  بعبارت دیگر، ثابت کنید دیورژانس کرل هر برداری برابر صفر است.

➤ اگر دیورژانس یک بردار برابر صفر باشد، آن بردار سلونوئیدی گفته می‌شود. چرا که اگر دیورژانس یک بردار برابر صفر باشد، با توجه به اینکه  $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$  پس حتماً بایستی آن بردار خود کرل یک بردار دیگر باشد.


➤ اگر کرل یک میدان بردار برابر صفر باشد، آن بردار غیر چرخشی یا پتانسیلی گفته می‌شود. چرا که اگر کرل یک بردار برابر صفر باشد، با توجه به اینکه  $\nabla \times (\nabla V) = 0$  پس حتماً بایستی آن بردار خود گردیان یک میدان اسکالر باشد.

➤ دسته‌بندی میدانهای الکتریکی با توجه به خطوط میدان



(a)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \nabla \times \mathbf{A} = 0$$




(b)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} \neq 0, \nabla \times \mathbf{A} = 0$$



(c)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \nabla \times \mathbf{A} \neq 0$$



(d)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} \neq 0, \nabla \times \mathbf{A} \neq 0$$

➤ تاثیرگذاری مولفه‌های یک بردار بر مقادیر کرل و دیورژانس آن

(a)  $\mathbf{A} = k\mathbf{a}_x, \nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \nabla \times \mathbf{A} = 0$

(b)  $\mathbf{A} = kr, \nabla \cdot \mathbf{A} = 3k, \nabla \times \mathbf{A} = 0$

(c)  $\mathbf{A} = \mathbf{k} \times \mathbf{r}, \nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \nabla \times \mathbf{A} = 2\mathbf{k}$

(d)  $\mathbf{A} = \mathbf{k} \times \mathbf{r} + cr, \nabla \cdot \mathbf{A} = 3c, \nabla \times \mathbf{A} = 2\mathbf{k}$

طبق تعريف، به ديورژانس گراديان يك تابع اصطلاحاً لاپلاسين گفته مي شود.

$$\text{Laplacian } V = \nabla \cdot \nabla V = \nabla^2 V$$

لاپلاسين در دستگاه دکارتی

$$\nabla^2 V = \left[ \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{a}_z \right] \cdot \left[ \frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{a}_z \right] \Rightarrow \nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

لاپلاسين در دستگاه استوانه‌ای

$$\nabla^2 V = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

لاپلاسين در دستگاه کروی

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}$$

➤ میدان اسکالر  $V$  در یک منطقه خاص هارمونیک خوانده می شود اگر در آن منطقه مقدار لاپلاسين  $V$  برابر صفر باشد.

$$\nabla^2 V = 0$$

➤ لاپلاسين  $A$  به شکلی دیگر نیز قابل بیان است: گراديان ديورژانس  $A$  منهای کرل کرل  $A$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times \nabla \times \mathbf{A}$$



## سؤالات چند گزینه‌ای

به سؤالات چندگزینه‌ای زیر در مدت زمان معین شده پاسخ دهید. در صورت لزوم می‌توانید از ماشین حساب استفاده کنید

کدامیک از عبارات زیر بی‌معنی است؟

- (a) grad div
- (b) div curl
- (c) curl grad
- (d) curl grad
- (e) div curl

حاصل کدامیک از عبارات داده شده برابر صفر است؟

- (a) grad div
- (b) div grad
- (c) curl grad
- (d) curl curl

اگر بردار  $A$  بصورت  $A = 3x^2yz \mathbf{a}_x + x^2z \mathbf{a}_y + (x^2y - 2z) \mathbf{a}_z$  باشد، بردار  $A$  را می‌توان در کدام حوزه قرار داد؟

- (a) Harmonic
- (b) Divergenceless
- (c) Solenoidal
- (d) Rotational
- (e) Conservative

با استفاده از دیفرانسیل طولی، طول هر کدام از منحنی‌های داده شده را بیابید

- (a)  $\rho = 3, \pi/4 < \phi < \pi/2, z = \text{constant}$
- (b)  $r = 1, \theta = 30^\circ, 0 < \phi < 60^\circ$
- (c)  $r = 4, 30^\circ < \theta < 90^\circ, \phi = \text{constant}$

## دستگاه مختصات متعامد عمومی

در این قسمت با معرفی دستگاه متعامد عمومی با سه مولفه  $U_1, U_2, U_3$  و سه پارامتر  $h_1, h_2, h_3$  همه روابط ارائه شده در سه دستگاه دکارتی، استوانه‌ای و کروی را در یک دستگاه و یک مجموعه معادلات بصورت زیر بیان می‌کنیم:

	U1	U2	U3
مختصات کارتیزین	x	y	z
مختصات استوانه‌ای	R	$\varphi$	z
مختصات کروی	r	$\theta$	$\varphi$

	h1	h2	h3
مختصات کارتیزین	1	1	1
مختصات استوانه‌ای	1	R	1
مختصات کروی	1	r	$r \sin \theta$

### گرادیان

$$\nabla f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \hat{u}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \hat{u}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \hat{u}_3$$

### دیورژانس

$$\nabla \cdot \vec{f} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 \overline{f_{u_1}}) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 \overline{f_{u_2}}) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 \overline{f_{u_3}}) \right]$$

### کرل

$$\nabla \times \vec{f} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{u}_1 & h_2 \hat{u}_2 & h_3 \hat{u}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 \overline{f_{u_1}} & h_2 \overline{f_{u_2}} & h_3 \overline{f_{u_3}} \end{vmatrix}$$

### لاپلاسین

$$\nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u_1} \left[ \frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \right] + \frac{\partial}{\partial u_2} \left[ \frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \right] + \frac{\partial}{\partial u_3} \left[ \frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \right] \right]$$

### المان طولی

$$dl = h_1 du_1 \hat{u}_1 + h_2 du_2 \hat{u}_2 + h_3 du_3 \hat{u}_3$$

### المان سطحی

$$ds_1 = h_2 du_2 h_3 du_3 \hat{u}_1$$

$$ds_2 = h_1 du_1 h_3 du_3 \hat{u}_2$$

$$ds_3 = h_1 du_1 h_2 du_2 \hat{u}_3$$

### المان حجمی

$$dv = h_1 du_1 h_2 du_2 h_3 du_3$$

$$1) \int \frac{du}{(u^2 + a^2)} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a}$$

$$2) \int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \int \frac{d\alpha}{\cos \alpha} \quad ; \quad \alpha = \tan^{-1} \frac{u}{a}$$

$$3) \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \sin^{-1} \frac{u}{a}$$

$$4) \int \frac{d\alpha}{\cos \alpha} = \text{Ln} \left( \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} \right)$$

$$5) \int \frac{d\alpha}{\sin \alpha} = \text{Ln} \left( \tan \frac{\alpha}{2} \right)$$

$$6) \int \frac{du}{(u^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{u}{a^2 (\sqrt{u^2 + a^2})}$$

$$7) \int \frac{udu}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \sqrt{u^2 + a^2}$$

1. Sum or difference:

- $\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$
- $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$
- $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$
- $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$
- $\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$
- $\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $\tan^2 x - \sec^2 x = -1$
- $\cot^2 x - \csc^2 x = -1$

2. Sum or difference into products:

- $\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{1}{2}(x + y) \cos \frac{1}{2}(x - y)$
- $\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{1}{2}(x + y) \sin \frac{1}{2}(x - y)$
- $\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{1}{2}(x + y) \cos \frac{1}{2}(x - y)$
- $\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{1}{2}(x + y) \sin \frac{1}{2}(x - y)$

انتهای مفید

$$8) \int \frac{udu}{(u^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-1}{\sqrt{u^2 + a^2}}$$

$$9) \int \frac{u^2 du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \frac{u\sqrt{u^2 + a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \text{Ln} \left( u + \sqrt{u^2 + a^2} \right)$$

$$10) \int \frac{u^2 du}{(u^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-u}{\sqrt{u^2 + a^2}} + \text{Ln} \left( u + \sqrt{u^2 + a^2} \right)$$

$$11) \int \frac{u^3 du}{(u^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \sqrt{u^2 + a^2} + \frac{a^2}{\sqrt{u^2 + a^2}}$$

$$12) \int_0^{2\pi} \frac{d\alpha}{a + b \cos \alpha} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

$$13) \int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \text{Ln} \left( \frac{u+a}{u-a} \right) = \frac{1}{a} \tanh \frac{u}{a} \quad ; \quad u^2 < a^2$$

$$14) \int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \text{Ln} \left( \frac{u-a}{u+a} \right) = -\frac{1}{a} \coth \frac{u}{a} \quad ; \quad u^2 > a^2$$

روابط مثلثاتی مفید

3. Products into sum or difference:

- $2 \sin x \cos y = \sin(x + y) + \sin(x - y)$
- $2 \cos x \sin y = \sin(x + y) - \sin(x - y)$
- $2 \cos x \cos y = \cos(x + y) + \cos(x - y)$
- $2 \sin x \sin y = -\cos(x + y) + \cos(x - y)$

4. Double and half-angles:

- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$
- $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
- $\sin \frac{1}{2}x = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \quad \text{or} \quad 2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$
- $\cos \frac{1}{2}x = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} \quad \text{or} \quad 2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$
- $\tan \frac{1}{2}x = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$

## تمرین:

۱. مختصات استوانه‌ای نقطه‌ای با مختصات  $x = -1$  و  $y = -2$  و  $z = 3$  را به دست آورید.

$$\rho = 2.24, \quad \varphi = 243.4^\circ, \quad z = 3 \quad (۲) \qquad \rho = 2.24, \quad \varphi = 63.4^\circ, \quad z = 3 \quad (۱)$$

$$\rho = 2.24, \quad \varphi = 126.8^\circ, \quad z = 3 \quad (۴) \qquad \rho = 2.24, \quad \varphi = 296.6^\circ, \quad z = 3 \quad (۳)$$

۲. مختصات کروی نقطه‌ای با مختصات مقابل را بیابید.

$$x = -1, \quad y = -2, \quad z = -3$$

$$r = 3.74, \quad \varphi = 143.3^\circ, \quad \theta = 243.4^\circ \quad (۲) \qquad r = 3.74, \quad \varphi = 36.7^\circ, \quad \theta = 296.6^\circ \quad (۱)$$

$$r = 3.74, \quad \varphi = 36.7^\circ, \quad \theta = 243.4^\circ \quad (۴) \qquad r = 3.74, \quad \varphi = 143.3^\circ, \quad \theta = 296.6^\circ \quad (۳)$$

۳. اگر  $\bar{A} = \hat{a}_x + \hat{a}_y - \hat{a}_z$  و  $\bar{B} = -2\hat{a}_x + \hat{a}_y + \hat{a}_z$  بوده و رابطه بین  $\bar{A}$  و  $\bar{B}$  و  $\bar{C}$  به صورت زیر باشد. به دست آورید  $\bar{C}$  را.

$$\bar{A} \times (\bar{B} \times \bar{C}) + (\bar{A} \times \bar{B}) \times \bar{C} = -\hat{a}_x - 9\hat{a}_y - 5\hat{a}_z$$

$$3\hat{a}_x - \hat{a}_y + 2\hat{a}_z \quad (۴) \qquad -3\hat{a}_x + \hat{a}_y - 2\hat{a}_z \quad (۳) \qquad -3\hat{a}_x - \hat{a}_y - 2\hat{a}_z \quad (۲) \qquad 3\hat{a}_x + \hat{a}_y + 2\hat{a}_z \quad (۱)$$

۴. در مختصات استوانه‌ای، فاصله بین دو نقطه به مختصات  $\left(4, \frac{3\pi}{2}, 0\right)$  و  $\left(8, \frac{\pi}{2}, 10\right)$  را به دست آورید.

$$23.22 \quad (۴) \qquad 18.41 \quad (۳) \qquad 12.32 \quad (۲) \qquad 15.62 \quad (۱)$$

۵. بردار  $\bar{A} = (y-1)\hat{x} + 2xy\hat{y}$  مفروض است. تصویر این بردار را بر روی بردار  $\bar{B} = 5\hat{x} - \hat{y} + 2\hat{z}$  در نقطه  $(2, 2, 2)$  به دست آورید.

$$\frac{4}{\sqrt{30}} \quad (۴) \qquad \frac{3}{\sqrt{30}} \quad (۳) \qquad \frac{2}{\sqrt{30}} \quad (۲) \qquad \frac{1}{\sqrt{30}} \quad (۱)$$

۶. با استفاده از تئوری استوکس، مطلوب است محاسبه  $\oint \bar{A} \cdot d\bar{l}$  بر روی حلقه بسته‌ای شامل قطعات خط مستقیمی

در صفحه  $z = 0$  از  $(0, 0)$  به  $(0, 1)$  به  $(-1, 1)$  به  $(-1, 0)$  و به  $(0, 0)$ .

$$\bar{A} = 3 \cos \pi x \sin \pi y \hat{x} - 3 \sin \pi x \cos \pi y \hat{y} - 3 \cos \pi x \cos \pi y \hat{z}$$

$$3.0 \quad (۴) \qquad 2.0 \quad (۳) \qquad 1.0 \quad (۲) \qquad 0.0 \quad (۱)$$

# میدانهای الکتریکی


- قانون کولس
- شاخص الکتریکی
- اثر گرمی الکتریکی
- میدان الکتریکی در درون مواد
- شرایط مرزی
- شدت میدان الکتریکی
- شدت میدان بار نقطه‌ای
- شدت میدان بارهای توزیعی
- خطوط میدان الکتریکی
- پتانسیل شار الکتریکی

طبق آزمایشهای انجام شده توسط کولمب، معلوم گردید: نیروی وارد بر هم از طرف دو بار الکتریکی  $q_1, q_2$  که در مختصاتهای مکانی  $R_1, R_2$  قرار گرفته‌اند، با عبارت زیر متناسب است:

$$\vec{F}_{21} \propto \frac{q_1 q_2}{\epsilon_0 |\vec{R}_2 - \vec{R}_1|^2} \frac{\vec{R}_2 - \vec{R}_1}{|\vec{R}_2 - \vec{R}_1|}$$

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} = 8.85 \times 10^{-12} \left[ \frac{F}{m} \right] \text{ یا } \left[ \frac{Nm^2}{C^2} \right]$$

ضریب نفوذپذیری الکتریکی خلاء Electric permittivity coefficient of Free-space



ضریب تناسب معادله محاسبه برای دستگاه اندازه‌گیری MKS یا SI برابر  $\frac{1}{4\pi}$  می‌باشد.

$$\vec{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{R}_2 - \vec{R}_1|^3} (\vec{R}_2 - \vec{R}_1)$$

هر دو بار الکتریکی به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند فرمولی که بیانگر نیروی بین دو بار الکتریکی  $q_1$  و  $q_2$  است که در فاصله  $r$  از یکدیگر هستند:


$$F_{12} = F_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$\left( \begin{array}{l} F = \frac{k Q_1 Q_2}{R^2} \\ k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ m/F} \end{array} \right)$$

$r$ : فاصله دو بار از یکدیگر

$\hat{r}$ : بردار یکه در جهت خط فاصل دو بار

نیروی مابین دوبار به ماهیت بارها بستگی دارد:



اگر بجای یک بار،  $N$  بار مختلف بر روی یک بار نیرو وارد نمایند، نیروی کل برابر جمع برداری همه نیروها خواهد بود.

$$\vec{F}_q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q q_i (\vec{R} - \vec{R}_i)}{|\vec{R} - \vec{R}_i|^3}$$

## مثال

سه بار نقطه ای  $q_1$ ،  $q_2$  و  $q$  که به ترتیب در نقاط  $p_1$  و  $p_2$  و  $p$  در فضای خالی قرار گرفته اند را در نظر بگیرید. نیرو وارد بر بار  $q$  چقدر است؟

$$\begin{cases} q_1 = 3.2 \times 10^{-9} \text{ C} \\ p_1(2,1,0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} q_2 = -4.8 \times 10^{-9} \text{ C} \\ p_2(3,2,0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} q = -1.6 \times 10^{-9} \text{ C} \\ p(1,2,0) \end{cases}$$

## پاسخ:

ابتدا فاصله دو بار  $q_1, q_2$  از بار  $q$  محاسبه می کنیم:

$$\left. \begin{aligned} \vec{R} = \vec{OP} &= \hat{a}_x(1-0) + \hat{a}_y(2-0) + \hat{a}_z(0-0) = \hat{a}_x + 2\hat{a}_y \\ \vec{R}_1 = \vec{OP}_1 &= 2\hat{a}_x + \hat{a}_y \\ \vec{R}_2 = \vec{OP}_2 &= 3\hat{a}_x + 2\hat{a}_y \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} \vec{R} - \vec{R}_1 = \hat{a}_x(1-2) + \hat{a}_y(2-1) = -\hat{a}_x + \hat{a}_y \\ |\vec{R} - \vec{R}_1| = \sqrt{(-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2} \\ \vec{R} - \vec{R}_2 = -2\hat{a}_x \\ |\vec{R} - \vec{R}_2| = 2 \end{cases}$$

$$\vec{F}_q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^2 \frac{qq_i}{|\vec{R} - \vec{R}_i|^3} (\vec{R} - \vec{R}_i)$$

$$\vec{F}_q = \frac{-1.6 \times 10^{-9}}{4\pi \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}} \left[ \frac{3.2 \times 10^{-9}}{(\sqrt{2})^3} (-\hat{a}_x + \hat{a}_y) + \frac{-4.8 \times 10^{-9}}{2^3} (-2\hat{a}_x) \right]$$

$$\vec{F}_q = (-\hat{a}_x - \hat{a}_y, 16.3) \times 10^{-9} \text{ N}$$


## مثال

دو بار نقطه‌ای با جرم برابر  $m$  و بار مساوی  $Q$  با نخهایی که جرم آنها قابل صرفنظر است، از یک نقطه مشترک آویزان شده‌اند. نشان دهید در حالت تعادل، رابطه زیر برقرار است:

$$Q^2 = 16\pi\epsilon_0 m g \ell^2 \sin^2 \alpha \tan \alpha$$

همچنین نشان دهید اگر زاویه تعادل به سمت صفر میل کند، رابطه زیر برقرار خواهد بود.

$$\alpha = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 m g \ell^2}}$$



پاسخ:

$$\left. \begin{array}{l} T \sin \alpha = F_e \\ T \cos \alpha = mg \\ r = 2\ell \sin \alpha \end{array} \right\} \begin{array}{l} \rightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{F_e}{mg} = \frac{1}{mg} \cdot \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ \rightarrow Q^2 \cos \alpha = 16\pi\epsilon_0 m g \ell^2 \sin^3 \alpha \\ \rightarrow Q^2 = 16\pi\epsilon_0 m g \ell^2 \sin^2 \alpha \tan \alpha \end{array}$$

وقتی زاویه تعادل به سمت صفر میل کند:

$$\tan \alpha \approx \alpha \approx \sin \alpha \rightarrow Q^2 = 16\pi\epsilon_0 m g \ell^2 \alpha^3$$


$$\rightarrow \alpha = \sqrt[3]{\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 m g \ell^2}}$$



## نقطه کور

یعنی نقطه‌ای که اگر باری در آن جا قرار دهیم، هیچ نیرویی به آن وارد نخواهد شد.


(۱) اگر دو بار همنام باشند:



نقطه کور، بین دو بار، نزدیک‌تر به بار کوچک‌تر است.

$$\frac{q_1}{x^2} = \frac{q_2}{(d-x)^2}$$

(۲) اگر دو بار ما غیر همنام باشند:



$$\frac{q_1}{x^2} = \frac{q_2}{(d+x)^2}$$

## مثال

دو بار نقطه‌ای  $-q$  و  $\frac{+q}{2}$  به ترتیب در مبدأ مختصات و در نقطه‌ای با مختصات  $(a, 0, 0)$  قرار گرفته‌اند. در چه نقطه‌ای میدان صفر است؟

(سراسری ۱۳۷۲)

$$x = (2 + \sqrt{2})a \quad (۴)$$

$$x = 2a \quad (۳)$$

$$x = (2 - \sqrt{2})a \quad (۲)$$

$$x = \frac{a}{2} \quad (۱)$$


## پاسخ:

بارها غیر همنام هستند؛ پس در نقطه‌ای خارج و نزدیک به بار کوچک‌تر، نقطه‌ای کور داریم:

$$\frac{\frac{q}{2}}{x^2} = \frac{q}{(a+x)^2} \Rightarrow \frac{1}{2}(a+x)^2 = x^2$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(a+x) = x \Rightarrow \frac{a}{\sqrt{2}} = x\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\frac{a}{\sqrt{2}} = x\left(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}\right) \Rightarrow x = \frac{a}{\sqrt{2}-1}$$



پس مختصات نقطه کور:

$$a + \frac{a}{\sqrt{2}-1} = a \left[ 1 + \frac{1}{\sqrt{2}-1} \right] = a \left[ \frac{\sqrt{2}-1+1}{\sqrt{2}-1} \right] = a(2+\sqrt{2})$$


گزینه ۴ درست است.

## مفهوم میدان الکتریکی

هر جرمی در اطراف خود یک میدان جاذبه گرانشی ایجاد می‌کند. هر بار الکتریکی در اطراف خود یک میدان الکتریکی می‌آفریند و هر بار متحرک (جریان) در اطراف خود ایجاد میدان مغناطیسی می‌کند.  
 هر بار الکتریکی مثل یک حفره (بار منفی) و یا چشمه (بار مثبت) عمل می‌کند و اصلاً فلسفه نیروی دو بار الکتریکی در همین مفهوم «میدان» نهفته است.

معمولاً در مباحث الکترومغناطیسی، بجای استفاده از مفهوم نیرو، از شدت میدان الکتریکی در معرفی یک میدان الکتریکی استفاده می‌شود.

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(\vec{R} - \vec{R}')}{|\vec{R} - \vec{R}'|^3} \quad [N/C] \text{ یا } [V/m]$$




در حقیقت، شدت میدان الکتریکی نیروی وارد بر بار مثبت یک کولنی است.  $(\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{Q})$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$q > 0 \Rightarrow$  میدان شعاعی دور شونده است.

$q < 0 \Rightarrow$  میدان شعاعی نزدیک شونده است.

اگر بجای یک بار،  $N$  بار مختلف میدان الکتریکی بوجود آورند، شدت میدان الکتریکی کل برابر جمع برداری همه شدت میدانهای الکتریکی خواهد بود.




$$\vec{E}(\vec{R}) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i(\vec{R} - \vec{R}_i)}{|\vec{R} - \vec{R}_i|^3}$$

## میدان الکتریکی ناشی از بارهای پیوسته


بارهای توزیعی در سه حالت خطی، سطحی یا حجمی دسته‌بندی می‌شوند. در هر سه حالت بایستی بار توزیع شده ممان‌گیری شود تا بتوان با آن همانند یک بار نقطه‌ای رفتار نمود.

### توزیع بار خطی




$$dQ = \rho_L dl \rightarrow Q = \int_L \rho_L dl \quad \text{(line charge)}$$

line charge density,  
 $\rho_L$  (in C/m)




$$\mathbf{E} = \int \frac{\rho_L dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \quad \text{(line charge)}$$

### توزیع بار سطحی




$$dQ = \rho_S dS \rightarrow Q = \int_S \rho_S dS \quad \text{(surface charge)}$$

surface charge density  
 $\rho_S$  (in C/m<sup>2</sup>)




$$\mathbf{E} = \int \frac{\rho_S dS}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \quad \text{(surface charge)}$$

### توزیع بار حجمی



$$dQ = \rho_V dv \rightarrow Q = \int_V \rho_V dv \quad \text{(volume charge)}$$


volume charge density  
 $\rho_V$  (in C/m<sup>3</sup>)



$$\mathbf{E} = \int \frac{\rho_V dv}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \quad \text{(volume charge)}$$

## ممان گیری

هنگامی که بار بر روی خط یا سطح یا حجمی توزیع شده باشد، دیگر نمی‌توان مستقیماً با آن توزیع، همانند بار نقطه‌ای رفتار نمود. بعنوان مثال، در شکل زیر یک توزیع خطی نمایش داده شده است. ابتدا کل خط بعنوان یک بار نقطه‌ای در نظر گرفته شده و شدت میدان الکتریکی ناشی از آن محاسبه شده است سپس این بار خطی دو بار نقطه‌ای فرض شده و جواب ناشی از آنها محاسبه شده است. به همین ترتیب این توزیع خطی تا دوازده بار نقطه‌ای تقسیم بندی شده و جوابهای ناشی از آنها در جدول ذکر شده است. ملاحظه می‌شود هر چقدر تعداد تقسیمات توزیع خطی بیشتر می‌شود جواب دقیقتری حاصل می‌شود.



n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$F_n$	45	5.50	16.83	10.60	13.22	12.01	12.53	12.30	12.40	12.3540	12.3714	12.3631

به تقسیم یک توزیع به ابعاد کوچکتر بطوریکه اولاً: به قدر کافی کوچک شده باشد و ثانياً: با برگرداندن ابعاد کوچک شده به مقدار اصلی (انتگرال گیری)، شکل توزیع عوض نشود، اصطلاحاً ممان گیری گفته می‌شود. در توزیع خطی، ممان خطی فقط در یک بعد، در توزیع سطحی، ممان سطحی در دو بعد و در توزیع حجمی، ممان حجمی در دو بعد محاسبه می‌شود.

$$dL = \begin{cases} h_1 du_1 \hat{a}_{u_1} \\ h_2 du_2 \hat{a}_{u_2} \\ h_3 du_3 \hat{a}_{u_3} \end{cases} \quad \text{الممان طولی}$$

$$ds = \begin{cases} h_2 du_2 h_3 du_3 \hat{a}_{u_1} \\ h_1 du_1 h_3 du_3 \hat{a}_{u_2} \\ h_1 du_1 h_2 du_2 \hat{a}_{u_3} \end{cases} \quad \text{الممان سطحی}$$

$$dv = h_1 du_1 h_2 du_2 h_3 du_3 \quad \text{الممان حجمی}$$

## میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته خطی

بار الکتریکی با چگالی خطی  $\rho_L$  مطابق شکل بر روی محور Z در محدوده تعیین شده توزیع شده است. شدت میدان الکتریکی را در نقطه مشاهده محاسبه می‌نمائیم:

$$dl = dz' \quad dQ = \rho_L dl = \rho_L dz'$$

$$Q = \int_{z_A}^{z_B} \rho_L dz'$$

$$\mathbf{R} = (x, y, z) - (0, 0, z') = x\mathbf{a}_x + y\mathbf{a}_y + (z - z')\mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{R} = \rho\mathbf{a}_\rho + (z - z')\mathbf{a}_z$$

$$R^2 = |\mathbf{R}|^2 = x^2 + y^2 + (z - z')^2 = \rho^2 + (z - z')^2$$

$$\frac{\mathbf{a}_R}{R^2} = \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|^3} = \frac{\rho\mathbf{a}_\rho + (z - z')\mathbf{a}_z}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$


$$\mathbf{E} = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho\mathbf{a}_\rho + (z - z')\mathbf{a}_z}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}} dz'$$

$$R = [\rho^2 + (z - z')^2]^{1/2} = \rho \sec \alpha$$

$$z' = OT - \rho \tan \alpha \Rightarrow dz' = -\rho \sec^2 \alpha d\alpha$$

$$\mathbf{E} = \frac{-\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\rho \sec^2 \alpha [\cos \alpha \mathbf{a}_\rho + \sin \alpha \mathbf{a}_z] d\alpha}{\rho^2 \sec^2 \alpha}$$

$$= -\frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0\rho} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} [\cos \alpha \mathbf{a}_\rho + \sin \alpha \mathbf{a}_z] d\alpha \Rightarrow \mathbf{E} = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0\rho} [-(\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1)\mathbf{a}_\rho + (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)\mathbf{a}_z]$$



اگر در شکل بررسی شده، طول قسمت بردار را بی‌نهایت در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$\alpha_1 = \pi/2, \alpha_2 = -\pi/2$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0\rho} \mathbf{a}_\rho$$

## مثال

یک حلقه باردار به شعاع  $a$  و چگالی خطی  $\rho_L$  در صفحه  $XY$  مفروض است. اگر محور این حلقه محور  $Z$  باشد، درستی رابطه زیر را تحقیق کنید.

$$\mathbf{E}(0, 0, h) = \frac{\rho_L a h}{2\epsilon_0 [h^2 + a^2]^{3/2}} \mathbf{a}_z$$

پاسخ:

$$dl = a d\phi, \quad \mathbf{R} = a(-\mathbf{a}_\rho) + h\mathbf{a}_z$$

$$R = |\mathbf{R}| = [a^2 + h^2]^{1/2}, \quad \mathbf{a}_R = \frac{\mathbf{R}}{R}$$


$$\frac{\mathbf{a}_R}{R^2} = \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|^3} = \frac{-a\mathbf{a}_\rho + h\mathbf{a}_z}{[a^2 + h^2]^{3/2}}$$

$$\mathbf{E} = \int \frac{\rho_L dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \quad (\text{line charge})$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} \int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{(-a\mathbf{a}_\rho + h\mathbf{a}_z)}{[a^2 + h^2]^{3/2}} a d\phi$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_L a h \mathbf{a}_z}{4\pi\epsilon_0 [h^2 + a^2]^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{\rho_L a h \mathbf{a}_z}{2\epsilon_0 [h^2 + a^2]^{3/2}}$$

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho_L a \cdot z}{2\epsilon_0 (a^2 + z^2)^{3/2}} \cdot \hat{\mathbf{z}}$$



For maximum  $\mathbf{E}$ ,  $\frac{d|\mathbf{E}|}{dh} = 0$

$$\frac{d|\mathbf{E}|}{dh} = \frac{\rho_L a}{2\epsilon_0} \left\{ \frac{[h^2 + a^2]^{3/2}(1) - \frac{3}{2}(h)2h[h^2 + a^2]^{1/2}}{[h^2 + a^2]^3} \right\}$$

$$[h^2 + a^2]^{1/2} [h^2 + a^2 - 3h^2] = 0$$

$$a^2 - 2h^2 = 0 \quad \text{or} \quad h = \pm \frac{a}{\sqrt{2}}$$

## مثال

میدان ناشی از یک حلقه باردار به چگالی بار خطی  $\rho_L = \rho_0 \cos \varphi \left( \frac{C}{m} \right)$  را روی محور حلقه به دست آورید؟

## پاسخ:

$$dl = a d\phi, \quad \mathbf{R} = a(-\mathbf{a}_\rho) + h\mathbf{a}_z$$


$$R = |\mathbf{R}| = [a^2 + h^2]^{1/2}, \quad \mathbf{a}_R = \frac{\mathbf{R}}{R}$$

$$\frac{\mathbf{a}_R}{R^2} = \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|^3} = \frac{-a\mathbf{a}_\rho + h\mathbf{a}_z}{[a^2 + h^2]^{3/2}}$$

$$\mathbf{E} = \int \frac{\rho_L dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \quad (\text{line charge})$$

$$\mathbf{E} = \int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{\rho_0 \cos \varphi}{4\pi\epsilon_0} \frac{(-a\mathbf{a}_\rho + h\mathbf{a}_z)}{[a^2 + h^2]^{3/2}} a d\phi$$

$\hat{\mathbf{r}} = \cos\varphi\hat{\mathbf{x}} + \sin\varphi\hat{\mathbf{y}}$  جهت ثابتی ندارند و به نقطه شروع بستگی دارند




$$E = \int_0^{2\pi} \frac{\rho_0 a^2}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{3/2}} (\cos^2 \varphi \hat{\mathbf{a}}_x + \cos \varphi \sin \varphi \hat{\mathbf{a}}_y + h \cos \varphi \hat{\mathbf{a}}_z) d\varphi$$

**0**                      **0**

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{-\rho_0 a^2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \hat{\mathbf{x}}$$

### تمرین:

میدان ناشی از نیم دایره زیر را در نقطه P روی محور z بیابید.




پاسخ نهایی:

$$E = \frac{\rho_l a z \hat{z}}{4\epsilon_0 R^3} - \frac{a^2 \rho_l}{2\pi\epsilon_0 R^3} \hat{y} = \frac{\rho_l a}{2\epsilon_0 (z^2 - a^2)^{3/2}} \left[ \frac{z \hat{z}}{2} - a \hat{y} \right]$$

### تمرین:

اگر در حلقه مثال حل شده قبلی، کل بار موجود بر روی حلقه برابر Q باشد، شدت میدان الکتریکی را در همان نقطه واقع بر روی محور حلقه، هنگامی که شعاع حلقه به سمت صفر میل می‌کند، بیابید




پاسخ نهایی:

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 h^2} \hat{a}_z$$

### تمرین:

میدان ناشی از میله‌ای محدود با چگالی بار طولی  $\rho_l$  در فاصله عمودی r از میله چقدر است؟



پاسخ نهایی:

$$E = \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0 R} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \hat{R} + \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) \hat{z}$$


مؤلفه عمود بر محور میله

مؤلفه موازی با محور میله



## مثال

میدان در مرکز مربع نشان داده شده چقدر است؟ (ضلع مربع  $a$  است.)



## پاسخ:

$$\overline{E} = \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0\frac{a}{2}} [\cos 45^\circ + \cos 45^\circ] \hat{i} + 0 \Rightarrow \overline{E} = \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0\frac{a}{2}} \left[ 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \right] \hat{i} \quad \blacksquare \text{ در جهت } -z$$

$$\overline{E} = \frac{-2\rho_l}{4\pi\epsilon_0\frac{a}{2}} [\cos 45^\circ + \cos 45^\circ] \hat{i} + 0 \Rightarrow \overline{E} = \frac{-2\rho_l}{4\pi\epsilon_0\frac{a}{2}} \left[ 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \right] \hat{i} \quad \blacksquare \text{ در جهت } -z$$

$$\overline{E} = \frac{3\rho_l}{4\pi\epsilon_0\frac{a}{2}} [\cos 45^\circ + \cos 45^\circ] \hat{i} + 0 \Rightarrow \overline{E} = \frac{3\rho_l}{4\pi\epsilon_0\frac{a}{2}} \left[ 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \right] \hat{i} \quad \blacksquare \text{ در جهت } -y$$

$$\overline{E} = \frac{-2\rho_l}{4\pi\epsilon_0\frac{a}{2}} [\cos 45^\circ + \cos 45^\circ] \hat{i} + 0 \Rightarrow \overline{E} = \frac{-2\rho_l}{4\pi\epsilon_0\frac{a}{2}} \left[ 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \right] \hat{i} \quad \blacksquare \text{ در جهت } -y$$

$$E = -\sqrt{2} \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0\frac{a}{2}} \hat{y} + \sqrt{2} \frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0\frac{a}{2}} \hat{z}$$

## مثال

بار خطی یکنواخت با چگالی  $\rho_\ell$  روی محور  $z$  از  $-a < z < a$  توزیع شده است. میدان الکتریکی در نقطه‌ای به فاصله  $r$  از خط بار واقع در صفحه  $xy$  چقدر است؟ (سراسری ۱۳۸۵)

$$\vec{E} = \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0\sqrt{r^2+a^2}} \hat{r} \quad (۲)$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_\ell a}{2\pi\epsilon_0 r \sqrt{r^2+a^2}} \hat{r} \quad (۴)$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_\ell}{2\pi\epsilon_0} \hat{r} \quad (۱)$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2+a^2}} \hat{r} \quad (۳)$$

## پاسخ:

$P$  روی عمود منتصف میله قرار دارد؛ پس  $E_{\parallel} = 0$  و فقط مؤلفه  $E_{\perp}$  دارد.

$$\alpha = \beta \Rightarrow r_1 = r_2 = \sqrt{a^2 + r^2}$$


$$E_{\perp} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0 r} (\cos\alpha + \cos\beta) = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0 r} (2\cos\alpha)$$

$$\cos\alpha = \cos\beta = \frac{\text{مجاور وتر}}{a} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + r^2}}$$

$$E_{\perp} = \frac{2\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0 r} \times \frac{a}{\sqrt{a^2 + r^2}} = \frac{\rho_\ell a}{2\pi\epsilon_0 r \sqrt{a^2 + r^2}}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_\ell a}{2\pi\epsilon_0 r \sqrt{a^2 + r^2}} \hat{r}$$

گزینه ۴ درست است.



➤ یادآوری

$$\vec{E} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0 R} (\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2) \hat{R} + \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) \hat{z}$$

مؤلفه موازی با محور میله      مؤلفه عمود بر محور میله

## میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته سطحی

بار الکتریکی با چگالی سطحی  $\rho_S$  مطابق شکل بر روی صفحه  $xy$  توزیع شده است. شدت میدان الکتریکی را در نقطه مشاهده محاسبه می‌نمائیم:

$$dQ = \rho_S dS$$

$$Q = \int \rho_S dS$$

$$d\mathbf{E} = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

$$\mathbf{R} = \rho(-\mathbf{a}_\rho) + h\mathbf{a}_z, \quad R = |\mathbf{R}| = [\rho^2 + h^2]^{1/2}$$

$$\mathbf{a}_R = \frac{\mathbf{R}}{R}, \quad dQ = \rho_S dS = \rho_S \rho d\phi d\rho$$

$$d\mathbf{E} = \frac{\rho_S \rho d\phi d\rho [-\rho\mathbf{a}_\rho + h\mathbf{a}_z]}{4\pi\epsilon_0 [\rho^2 + h^2]^{3/2}}$$

$$\mathbf{E} = \int d\mathbf{E}_z = \frac{\rho_S}{4\pi\epsilon_0} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\rho=0}^{\infty} \frac{h\rho d\rho d\phi}{[\rho^2 + h^2]^{3/2}} \mathbf{a}_z$$


$$= \frac{\rho_S h}{4\pi\epsilon_0} 2\pi \int_0^{\infty} [\rho^2 + h^2]^{-3/2} \frac{1}{2} d(\rho^2) \mathbf{a}_z$$

$$= \frac{\rho_S h}{2\epsilon_0} \left\{ -[\rho^2 + h^2]^{-1/2} \right\}_0^{\infty} \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_z$$

و در حالت کلی شدت میدان الکتریکی ناشی از صفحه باردار بی‌نهایت

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_n$$



با توجه به نتیجه بدست آمده، شدت میدان الکتریکی در نقطه‌ای مابین دو صفحه بی‌نهایت با بار یکسان

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_S}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_n + \frac{-\rho_S}{2\epsilon_0} (-\mathbf{a}_n) = \frac{\rho_S}{\epsilon_0} \mathbf{a}_n$$

## مثال

صفحات  $x = 2$  و  $y = -3$  به ترتیب دارای بارهای  $10 \text{ nC/m}^2$  و  $15 \text{ nC/m}^2$  می‌باشند. اگر خط  $x = 0, z = 2$  حامل بار  $10\pi \text{ nC/m}$  باشد، شدت میدان الکتریکی ناشی از این سه توزیع بار را در نقطه  $(1, 1, -1)$  بیابید.

## پاسخ:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \mathbf{E}_3$$

$$\mathbf{E}_1 = \frac{\rho_{S_1}}{2\epsilon_0} (-\mathbf{a}_x) = -\frac{10 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot \frac{10^{-9}}{36\pi}} \mathbf{a}_x = -180\pi \mathbf{a}_x$$



$$\mathbf{E}_2 = \frac{\rho_{S_2}}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_y = \frac{15 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot \frac{10^{-9}}{36\pi}} \mathbf{a}_y = 270\pi \mathbf{a}_y$$

$$\mathbf{E}_3 = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0\rho} \mathbf{a}_\rho$$

$$\mathbf{R} = -3\mathbf{a}_z + \mathbf{a}_x$$

$$\rho = |\mathbf{R}| = \sqrt{10}, \quad \mathbf{a}_\rho = \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|} = \frac{1}{\sqrt{10}} \mathbf{a}_x - \frac{3}{\sqrt{10}} \mathbf{a}_z$$


$$\begin{aligned} \mathbf{E}_3 &= \frac{10\pi \cdot 10^{-9}}{2\pi \cdot \frac{10^{-9}}{36\pi}} \cdot \frac{1}{10} (\mathbf{a}_x - 3\mathbf{a}_z) \\ &= 18\pi(\mathbf{a}_x - 3\mathbf{a}_z) \end{aligned}$$



$$\mathbf{E} = -162\pi \mathbf{a}_x + 270\pi \mathbf{a}_y - 54\pi \mathbf{a}_z \text{ V/m}$$

## مثال

میدان یک دیسک با چگالی بار سطحی  $\rho_s \left( \frac{C}{m^2} \right)$  و شعاع  $a$  را در فاصله  $z$  روی محور آن محاسبه کنید؟



پاسخ:

$$ds = r dr d\phi$$

$$dq = \rho_s r dr d\phi$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho_s r dr d\phi}{(r^2 + z^2)} \hat{R}$$

$$\hat{r} = \cos\phi \hat{x} + \sin\phi \hat{y}$$

$$\mathbf{R} = r(-\mathbf{a}_\rho) + h\mathbf{a}_z \quad 0$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_s h}{4\pi\epsilon_0} \int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi \int_0^a \frac{r dr}{(r^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

یادآوری  $\int \frac{udu}{(u^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-1}{\sqrt{u^2 + a^2}}$

$$\vec{E} = \frac{\rho_s h}{2\epsilon_0} \left[ \frac{1}{|h|} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + h^2}} \right] \hat{z}$$


$$a \rightarrow \infty \Rightarrow \mathbf{E} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \mathbf{a}_n$$

راه حل دوم (مهم)

این دیسک از  $\infty$  تا  $\infty$  از این حلقه‌های باردار تشکیل شده که فقط شعاع آن‌ها متفاوت است.

$$\vec{E} = \frac{\rho_\ell a \cdot z}{2\epsilon_0 (a^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_\ell r z}{2\epsilon_0 (r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z}$$



$q = \rho_\ell \cdot 2\pi r$ : بار روی حلقه باردار از دید توزیع خطی « $\rho_\ell$ »

$q = \rho_s \cdot 2\pi r dr$ : بار روی حلقه باردار از دید توزیع سطحی « $\rho_s$ »  
مساحت حلقه باردار


$$\rho_\ell \cdot 2\pi r = \rho_s \cdot 2\pi r dr \Rightarrow \rho_\ell = \rho_s dr$$

$$d\vec{E} = \frac{\rho_s dr rz}{2\epsilon_0 (r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho_s z}{2\epsilon_0} \int_0^a \frac{r dr}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_s z}{2\epsilon_0} \left[ \frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right] \hat{z}$$

## مثال

پوسته نیم‌کروی شکل زیر دارای بار سطحی یکنواخت  $\rho_s$  است. یک بار به جرم  $m$  و بار  $Q$  در مرکز کرده قرار می‌دهیم. جرم  $m$  چقدر باشد تا ذره سقوط نکند؟ (سراسری ۱۳۷۶)



$$\frac{Q\varepsilon_0}{2g\rho_s} \quad (۲) \qquad \frac{Q\rho_s}{4g\varepsilon_0} \quad (۱)$$

$$\frac{4Qg}{\varepsilon_0\rho_s} \quad (۴) \qquad \frac{2Qg}{\varepsilon_0\rho_s} \quad (۳)$$

پاسخ:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho_s a^2 \sin\theta \, d\theta \, d\varphi}{a^2} (-\hat{r}) \quad \left( \begin{matrix} \sin\theta \cos\varphi \hat{x} + \sin\theta \sin\varphi \hat{y} + \cos\theta \hat{z} \\ 0 \qquad \qquad \qquad 0 \end{matrix} \right)$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_s}{4\pi\varepsilon_0} \int \sin\theta \, d\theta \, d\varphi \cos\theta \, \hat{z} = \frac{\rho_s}{4\pi\varepsilon_0} \times 2\pi \times \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2\theta \, d\theta \, \hat{z}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_s}{4\varepsilon_0} \hat{z}$$

$$\vec{F} = q\vec{E} \Rightarrow \hat{E} = \frac{Q\rho_s}{4\varepsilon_0} \hat{z} = mg\hat{z} \Rightarrow m = \frac{Q\rho_s}{4g\varepsilon_0}$$

## مثال

یک سطح بی‌نهایت با چگالی سطحی  $\rho_s = 12\epsilon_0 \left(\frac{\text{C}}{\text{m}^2}\right)$  منطبق بر صفحه  $x - 2y + 3z = 4$  در فضای آزاد قرار دارد.

مطلوب است محاسبه شدت میدان الکتریکی در آن ناحیه از فضا که مبدأ هست. (سراسری ۱۳۷۴)

$$\vec{E} = \frac{-6}{\sqrt{14}}(\hat{x} + 2\hat{y} - 3\hat{z}) \quad (۲)$$

$$\vec{E} = \frac{-3}{\sqrt{14}}(\hat{x} + 2\hat{y} - 3\hat{z}) \quad (۱)$$

$$\vec{E} = \frac{-3}{\sqrt{14}}(\hat{x} - 2\hat{y} + 3\hat{z}) \quad (۴)$$

$$\vec{E} = \frac{-6}{\sqrt{14}}(\hat{x} - 2\hat{y} + 3\hat{z}) \quad (۳)$$

## پاسخ:

$$\vec{E} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

ابتدا بایستی معین شود آیا مبدأ مختصات در زیر صفحه مورد نظر قرار دارد یا بالای آن.

جایگذاری مختصات مبدأ

$$x - 2y + 3z = 4 \quad \Rightarrow \quad 0 - 2 \times 0 + 3 \times 0 < 4$$

مبدأ در پایین صفحه قرار دارد.


بردار عمود بر سطح:

$$f = x - 2y + 3z$$

$$\vec{\nabla}f = \hat{x} - 2\hat{y} + 3\hat{z} \quad (\text{در منفی ضرب}) \rightarrow \vec{n} = -\hat{x} + 2\hat{y} - 3\hat{z}$$

$$\hat{n} = \frac{\vec{\nabla}f}{|\vec{\nabla}f|} \Rightarrow \hat{n} = \frac{-\hat{x} + 2\hat{y} - 3\hat{z}}{\sqrt{14}} \Rightarrow \left( \vec{E} = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \hat{n} \right) \Rightarrow \vec{E} = \frac{12\epsilon_0}{2\epsilon_0} \left( \frac{-\hat{x} + 2\hat{y} - 3\hat{z}}{\sqrt{14}} \right) \Rightarrow \vec{E} = \frac{-6}{\sqrt{14}}(\hat{x} - 2\hat{y} + 3\hat{z})$$

## مثال



بار سطحی با چگالی  $\rho_s = \sqrt{3}R$  روی مخروط شکل مقابل توزیع شده است.  
اولاً کل بار چقدر است؟ ثانیاً میدان در رأس مخروط چقدر است؟

پاسخ:

$$q = \int \rho_s ds \Rightarrow q = \int \sqrt{3}R \cdot R \sin\theta dR d\phi = \sqrt{3} \times \frac{1}{2} \int_0^1 R^2 dR \int_0^{2\pi} d\phi \Rightarrow q = \sqrt{3} \times \frac{1}{2} \times 2\pi \times \frac{1}{3}$$

$$q = \frac{\sqrt{3}\pi}{3}$$

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sqrt{3}R R \sin\theta d\phi dR}{R^2} \quad (-\hat{r}) \quad \begin{matrix} \sin\theta \cos\phi \hat{x} + \sin\theta \sin\phi \hat{y} + \cos\theta \hat{z} \\ 0 \quad 0 \end{matrix}$$

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sqrt{3}R R \sin\theta d\phi dR}{R^2} \cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{1}{2} \sin 2\theta \times 2\pi \stackrel{(\theta=30^\circ)}{=} \frac{3}{8\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{3}{8\epsilon_0} (-\hat{z})$$



## میدان الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته حجمی

بار الکتریکی با چگالی حجمی  $\rho_v$  مطابق شکل بر روی حجم کره نشان داده شده در شکل زیر توزیع شده است. شدت میدان الکتریکی را در مبدا مختصات (مرکز کره) و در نقطه‌ای بر روی محور Z محاسبه می‌نمائیم:


مبداء مختصات

$$dQ = \rho_v dv$$

$$dv = r'^2 \sin \theta' dr' d\theta' d\phi'$$

$$d\mathbf{E} = \frac{\rho_v dv}{4\pi\epsilon_0 R^2} \left( \frac{-r}{r^2} \right) \left( \sin\theta \cos\phi \hat{x} + \sin\theta \sin\phi \hat{y} + \cos\theta \hat{z} \right)$$

$$\int_0^\pi \frac{1}{2} \sin 2\theta = 0 \Rightarrow E = 0$$



نقطه‌ای بر روی محور z

$$d\mathbf{E} = \frac{\rho_v dv}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

$$\mathbf{a}_R = \cos \alpha \mathbf{a}_z + \sin \alpha \mathbf{a}_\rho$$

$$E_z = \mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_z = \int dE \cos \alpha = \frac{\rho_v}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dv \cos \alpha}{R^2} \Rightarrow$$

$$R^2 = z^2 + r'^2 - 2zr' \cos \theta'$$

$$r'^2 = z^2 + R^2 - 2zR \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{z^2 + R^2 - r'^2}{2zR}$$

$$\cos \theta' = \frac{z^2 + r'^2 - R^2}{2zr'}$$

$$\sin \theta' d\theta' = \frac{R dR}{z r'}$$

$$E_z = \frac{\rho_v}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\phi' \int_{r'=0}^a \int_{R=z-r'}^{z+r'} r'^2 \frac{R dR}{z r'} dr' \frac{z^2 + R^2 - r'^2}{2zR} \frac{1}{R^2}$$

$$= \frac{\rho_v 2\pi}{8\pi\epsilon_0 z^2} \int_0^a \int_{R=z-r'}^{z+r'} r' \left[ 1 + \frac{z^2 - r'^2}{R^2} \right] dR dr'$$

$$= \frac{\rho_v \pi}{4\pi\epsilon_0 z^2} \int_0^a r' \left[ R - \frac{(z^2 - r'^2)}{R} \right]_{z-r'}^{z+r'} dr'$$


$$= \frac{\rho_v \pi}{4\pi\epsilon_0 z^2} \int_0^a 4r'^2 dr' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{z^2} \left( \frac{4}{3} \pi a^3 \rho_v \right)$$

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \mathbf{a}_z$$

## مثال

بار الکتریکی با چگالی حجمی یکنواخت  $\rho_0 \left( \frac{C}{m^3} \right)$  در بخشی از فضا بین دو صفحه  $z = \pm a$  محصور شده است. شدت

میدان الکتریکی در نقطه‌ای روی محور  $z$  چقدر است؟



## پاسخ:

مسئله از دو سمت  $x$  و  $y$  متقارن است. چون در این دو راستا نامحدود است، پس تقارن نسبت به  $x$  و  $y$  داریم؛ یعنی میدان مؤلفه  $x$  و  $y$  ندارد.

با توجه به در دست بودن شدت میدان الکتریکی ناشی از صفحه باردار بی‌نهایت، فضای موجود را بعنوان صفحه‌ای با ضخامت دیفرانسیلی در نظر گرفته، سپس با انتگرال‌گیری این صفحه را به ابعاد خواسته شده تبدیل می‌کنیم

میدان یک صفحه باردار

$$\frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

$$\rho_s ds = \rho_0 ds dz \Rightarrow \rho_s = \rho_0 dz$$

$$\vec{E} = \int_{-a}^z \frac{\rho_0 dz}{2\epsilon_0} \hat{z} + \int_z^a \frac{\rho_0 dz}{2\epsilon_0} (-\hat{z}) = \frac{\rho_s}{\epsilon_0} z \hat{z} \quad \text{میدان برای یک نقطه داخل}$$

$$\vec{E} = \int_{-a}^a \frac{\rho_0 dz}{2\epsilon_0} \hat{z} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho_0 a}{\epsilon_0} \hat{z} \quad \text{میدان برای یک نقطه بیرون}$$

## مثال

بار الکتریکی با چگالی یکنواخت  $\rho = \frac{\epsilon}{m}$  در حجم کره‌ای حفره‌دار مطابق شکل توزیع شده است. میدان الکتریکی در درون حفره روی محور  $x$  برابر است با: (سراسری ۱۳۷۳)

$$\frac{\rho}{2\epsilon_0} \hat{x} \quad (۴)$$


$$\frac{\rho R}{6\epsilon_0} \hat{x} \quad (۳)$$

$$\frac{\rho R}{3\epsilon_0} \hat{x} \quad (۲)$$

$$\frac{\rho R}{2\epsilon_0} \hat{x} \quad (۱)$$

## پاسخ:

میدان ناشی از فقط خود حفره - میدان کل (بی حفره) = میدان سیستم حفره‌دار  
تفاضل برداری




$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{حفره}} - \vec{E}_{\text{بی حفره (پر)}} = \vec{E}_{\text{حفره‌دار}}$$

$$\vec{E}_{\text{حفره‌دار}} = \frac{\rho_v}{3\epsilon_0} \vec{R}_1 - \frac{\rho_v}{3\epsilon_0} \vec{R}_2 = \frac{\rho_v}{3\epsilon_0} (\vec{R}_1 - \vec{R}_2)$$


$$\vec{E} = \frac{\rho_v}{3\epsilon_0} \vec{d} = \frac{\rho_v}{3\epsilon_0} (\overline{OO'})$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_v R}{6\epsilon_0} \hat{x}$$



## خطوط میدان الکتریکی

اگر برای میدان  $\vec{E}$ ، معادله خطوط میدان الکتریکی را داشته باشیم، به راحتی می‌توانیم در مورد معادله و مسیر حرکت ذره باردار واقع در میدان اظهار نظر کنیم. جهت میدان الکتریکی، مماس بر خطوط میدان در نظر گرفته می‌شود.



$$\left. \begin{aligned} \tan \alpha &= \frac{\text{مقابل}}{\text{مجاور}} = \frac{E_y}{E_x} & \text{(I)} \\ \tan \alpha &= \frac{dy}{dx} & \text{(II)} \end{aligned} \right\} \rightarrow \frac{dy}{E_y} = \frac{dx}{E_x}$$

حل این معادله دیفرانسیل، خطوط میدان الکتریکی را خواهد داد که برای دستگاه‌های مختصات به صورت زیر بیان می‌شود:

دستگاه دکارتی

$$\frac{dy}{E_y} = \frac{dx}{E_x} = \frac{dz}{E_z}$$

دستگاه استوانه‌ای

$$\frac{dr}{E_r} = \frac{r d\phi}{E_\phi} = \frac{dz}{E_z}$$

دستگاه کروی

$$\frac{dR}{E_R} = \frac{R d\theta}{E_\theta} = \frac{R \sin \theta d\phi}{E_\phi}$$

### مثال

بردار میدان الکتریکی در فضا به صورت  $\vec{E} = \sin x e^{-y} \hat{x} + \cos x e^{-y} \hat{y}$  است. اگر بار الکتریکی  $q$  در نقطه  $\left(\frac{\pi}{2}, 0.69\right)$  قرار بگیرد

معادله حرکت آن کدام است؟

### پاسخ:

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} \Rightarrow \frac{dx}{e^{-y} \sin x} = \frac{dy}{e^{-y} \cos x} \Rightarrow dy = \frac{\cos x dx}{\sin x} \Rightarrow \int y = \ln \sin x + C$$

نقش نقطه داده شده، یافتن ثابت  $C$  است که با جایگذاری نقطه مورد نظر به دست می‌آید:

$$0.69 = 0 + C \Rightarrow C = 0.69 \Rightarrow \text{معادله حرکت: } y = \ln \sin x + 0.69$$

## چگالی شار الکتریکی

با توجه به وجود ضریب پرمیٹیویته در رابطه شدت میدان الکتریکی ( $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}$ )، بدیهی است که شدت میدان الکتریکی به محیط اطراف بار الکتریکی بستگی خواهد داشت. چنانچه بخواهیم میزان میدان الکتریکی را مستقل از فضای اطراف بار بیان کنیم از مفهوم چگالی شار الکتریکی استفاده خواهیم کرد:

$$D = \epsilon_0 E$$

$$D = \frac{q}{4\pi r^2} \vec{r}$$

## شار الکتریکی

معمولا در مسائل، بجای چگالی شار الکتریکی، شار الکتریکی گذرنده از یک سطح مطلوب مسئله می‌باشد که با توجه به رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:


$$\phi = \int D \cdot ds$$

## مثال

روی کره‌ای که در مرکز آن بار الکتریکی یک کولنی قرار دارد و شعاع آن دو متر است، یک حلقه به شعاع یک متر قرار می‌دهیم. شار الکتریکی خارج شونده از حلقه کدام است؟

## پاسخ:

با توجه به ابعاد داده شده، زاویه جدا شونده از محور z یا همان زاویه  $\theta$  برابر با  $30^\circ$  درجه خواهد بود



$$\left. \begin{aligned} E &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r} \\ \mathbf{D} &= \epsilon_0 \mathbf{E} \end{aligned} \right\} \Rightarrow D = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{a}_r$$

$$\phi = \int D \cdot ds = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{6}} \frac{Q}{4\pi r^2} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$\phi = \frac{Q}{2} (1 - \cos \frac{\pi}{6}) = 0.075$$

## قانون گوس

با توجه به رابطه شار الکتریکی، بدیهی است اگر فضای خارج شونده شار از اطراف بار را کره‌ای به شعاع  $r$  (محل اندازه‌گیری چگالی شار الکتریکی) در نظر بگیریم، شار خارج شونده برابر کل بار موجود در داخل این کره ( $Q$ ) خواهد شد

$$\varphi = \int D \cdot ds = \int \frac{Q}{4\pi r^2} ds = Q$$

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت شار خارج شونده از یک سطح بسته، برابر مقدار بار موجود در داخل همان سطح بسته خواهد بود. با توجه به نتیجه بدست آمده، ابتدا مسائل مربوط به شار الکتریکی را پیگیری نموده و سپس به کاربردهای قانون گوس بخواهیم گشت.

### مثال

بار الکتریکی به چگالی حجمی یکنواخت  $\rho$  ( $C/m^3$ ) در درون کره‌ای به شعاع  $a$  توزیع شده است. اگر این کره در مرکز مکعبی به ضلع  $4a$  قرار گرفته باشد، شار الکتریکی خارج شونده از سطوح جانبی مکعب چقدر خواهد بود؟ (سراسری ۸۱)


$$\frac{\rho}{4\epsilon_0} \pi a^3 \quad (\text{ف})$$

$$\frac{\rho \pi a^3}{9} \quad (\text{ز})$$

$$\frac{\rho}{6} \pi a^3 \quad (\text{ح})$$

$$\pi(4a)^3 \quad (\text{ا})$$

### پاسخ:



$$q = \rho \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{a}{2}\right)^3 \Rightarrow q = \frac{\pi a^3}{6} \rho$$

$$\varphi = \frac{4}{6} \times \left(\frac{\pi a^3}{6} \rho\right) = \rho \frac{\pi a^3}{9}$$


### مثال

کره  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  را در نظر بگیرید. بار  $q$  در نقطه  $(x=0, y=0, z=-a)$  قرار دارد. شار الکتریکی گذرنده از

بخش از کره که در آن  $\theta \leq \frac{\pi}{3}$  کدام است؟ (سراسری ۱۳۸۲)

$$\frac{q}{4}(2 + \sqrt{3}) \quad (f) \quad \frac{q}{2}(2 - \sqrt{3}) \quad (g) \quad \frac{q}{4}(2 - \sqrt{3}) \quad (h) \quad \frac{q}{4} \quad (d)$$

پاسخ:



$$d\alpha = \frac{rd\alpha}{r} = d\alpha$$

$$d\Omega = \frac{ds}{r^2} = \frac{R^2 \sin\theta d\theta d\phi}{R^2} \Rightarrow d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$$

$$\Omega_{\text{تمام فضا}} = \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = 4\pi$$

$$\begin{cases} \Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\theta \sin\theta d\theta d\phi = 2\pi(1 - \cos\theta) \\ \Omega_{\text{کل}} = 4\pi \end{cases}$$

$$\phi = \frac{q}{2}(1 - \cos\theta)$$


$$\phi = \frac{q}{4}(2 - \sqrt{3})$$

### مثال

روی سطح دایره‌ای به شعاع  $a$  هم‌مرکز با مبدأ مختصات واقع در صفحه  $z = 0$  بار الکتریکی با چگالی سطحی  $\rho_s = k_0 z$  (ثابت  $k_0$ ) و در مختصات استوانه‌ای توزیع شده است. مطلوب است محاسبه شار الکتریکی (توسط میدان  $E$ ) که از نصف سطح کره‌ی به شعاع  $R$  هم‌مرکز با مبدأ مختصات و واقع در ناحیه  $z > 0$  که از داخل به سمت خارج آن می‌گذرد، به طوری که  $R > a > 0$ . (سراسری ۱۳۷۹)

$$\frac{2\pi k_0 a^3}{3\epsilon_0} \quad (\text{د}) \qquad \frac{\pi k_0 a^3}{3\epsilon_0} \quad (\text{ب}) \qquad \frac{-2\pi k_0 a^3}{3\epsilon_0} \quad (\text{ج}) \qquad \frac{-\pi k_0 a^3}{3\epsilon_0} \quad (\text{ا})$$


پاسخ:



$$\begin{aligned} \phi_t = q &= \int_S k_0 r ds = k_0 \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^a r \cdot r dr d\phi \\ &= k_0 \times 2\pi \times \frac{1}{3} r^3 \Big|_0^a = \frac{2k_0 \pi a^3}{3} \Rightarrow \phi_{\text{نیم کره}} = \frac{k_0 \pi a^3}{3} \end{aligned}$$

### مثال

بار نقطه‌ای  $Q$  در بالای یک سطح دایره‌ای به شعاع  $3\text{ m}$  واقع است. فاصله بار مذکور از دایره  $4\text{ m}$  است. مطلوب است محاسبه شار الکتریکی گذرنده از سطح دایره‌ای. (سراسری ۱۳۷۸)



$$\frac{Q\sqrt{3}}{20} \quad (\text{د}) \qquad \frac{Q}{20} \quad (\text{ب}) \qquad \frac{Q}{10} \quad (\text{ج}) \qquad \frac{Q}{5} \quad (\text{ا})$$

پاسخ:

$$\theta = 37^\circ$$


$$\phi = \frac{q}{2} (1 - \cos 37^\circ) = \frac{q}{2} (1 - 0.8) = \frac{q}{10}$$



## کاربردهای قانون گوس

قانون گوس علاوه بر کاربرد نشان داده شده در محاسبه شار الکتریکی، قابلیت استفاده در محاسبات شدت میدان الکتریکی در توزیعهای پیوسته متقارن را نیز دارد. بدین منظور می‌توان با استفاده از سطح گوسی مناسب که معمولاً هم شکل توزیع بار بوده و سپس با استفاده از رابطه معروف گوس ( $D \cdot S = Q$ ) شدت میدان الکتریکی را بدست آورد. در زیر سه نمونه از محاسبات شدت میدان الکتریکی با استفاده از قانون گوس نمایش داده شده است.


### Point Charge



$$Q = \oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D_r \oint dS = D_r 4\pi r^2 \quad \oint dS = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 4\pi r^2$$

$$\mathbf{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \mathbf{a}_r$$


### Infinite Line Charge



$$\rho_L \ell = Q = \oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D_\rho \oint dS = D_\rho 2\pi \rho \ell$$

$$\mathbf{D} = \frac{\rho_L}{2\pi \rho} \mathbf{a}_\rho$$

### Infinite Sheet of Charge



$$\rho_S \int dS = Q = \oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D_z \left[ \int_{\text{top}} dS + \int_{\text{bottom}} dS \right]$$

$$\rho_S A = D_z (A + A)$$

$$\mathbf{D} = \frac{\rho_S}{2} \mathbf{a}_z$$

## کاربردهای قانون گوس

اگر بار موجود داده شده در فضای گوسی بصورت یک بار حجمی با چگالی حجمی معین باشد، خواهیم داشت:

$$Q = \int \rho_v dv \Rightarrow Q = \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_v \rho_v dv$$

اما با توجه به قضیه دیورژانس:

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_v \nabla \cdot \mathbf{D} dv \Rightarrow \rho_v = \nabla \cdot \mathbf{D}$$

### مثال

اگر در فضای مفروض،  $\mathbf{D} = z\rho \cos^2\phi \mathbf{a}_z \text{ C/m}^2$  باشد، چگالی شار الکتریکی را در نقطه  $(1, \pi/4, 3)$  محاسبه نموده و سپس کل بار محاط شده در فضای استوانه‌ای به شعاع یک متر و ارتفاع ۴ متر  $-2 \leq z \leq 2 \text{ m}$  را بدست آورید.

### پاسخ:


$$\rho_v = \nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{\partial D_z}{\partial z} = \rho \cos^2 \phi$$

$$\text{At } (1, \pi/4, 3), \rho_v = 1 \cdot \cos^2(\pi/4) = 0.5 \text{ C/m}^3$$

$$\begin{aligned} Q &= \int_v \rho_v dv = \int_v \rho \cos^2 \phi \rho d\phi d\rho dz \\ &= \int_{z=-2}^2 dz \int_{\phi=0}^{2\pi} \cos^2 \phi d\phi \int_{\rho=0}^1 \rho^2 d\rho = 4(\pi)(1/3) \\ &= \frac{4\pi}{3} \text{ C} \end{aligned}$$

## مثال

کره‌ای با شعاع  $a$  و چگالی حجمی یکنواخت  $\rho_v \text{ C/m}^3$  را در نظر گرفته و  $D$  را در همه جای فضا محاسبه نمایید.



$$r \leq a$$

$$Q_{\text{enc}} = \int \rho_v dv = \rho_v \int dv = \rho_v \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=0}^r r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

$$= \rho_v \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\Psi = \oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D_r \oint dS = D_r \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= D_r 4\pi r^2$$


$$\Psi = Q_{\text{enc}} \Rightarrow D_r 4\pi r^2 = \frac{4\pi r^3}{3} \rho_v \Rightarrow \mathbf{D} = \frac{r}{3} \rho_v \mathbf{a}_r \quad 0 < r \leq a$$

$$r \geq a$$

$$Q_{\text{enc}} = \int \rho_v dv = \rho_v \int dv = \rho_v \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=0}^a r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \rho_v \frac{4}{3} \pi a^3$$


$$\Psi = \oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D_r 4\pi r^2 \Rightarrow D_r 4\pi r^2 = \frac{4}{3} \pi a^3 \rho_v \Rightarrow \mathbf{D} = \frac{a^3}{3r^2} \rho_v \mathbf{a}_r \quad r \geq a$$

پاسخ:



### مثال

دو کره به شعاع‌های مساوی  $a$  و مراکز  $(0, 0, d)$  و  $(0, 0, -d)$  «در مختصات دکارتی» و  $d < a$  دارای بارهای حجمی با چگالی ثابت و به ترتیب برابر  $\rho_0, -\rho_0$  هستند، در ناحیه مشترک بین دو کره میدان  $\vec{E}$  چقدر است؟ (سراسری ۱۳۸۰)



(۱) 0

(۲)  $\frac{2\rho_0 d}{3\epsilon_0} \hat{z}$  ✓

(۳)  $\frac{\rho_0 d}{3\epsilon_0} (\hat{x} + \hat{y})$

(۴)  $\frac{\rho_0 d}{3\epsilon_0} (\hat{x} + \hat{y} + \hat{z})$

### مثال

اگر در یک فضای کروی چگالی حجمی بار با رابطه زیر بیان شده باشد، شدت میدان الکتریکی را در همه جای فضا بیابید.

$$\rho_v = \begin{cases} \frac{\rho_0 r}{R}, & 0 \leq r \leq R \\ 0, & r > R \end{cases}$$

### پاسخ:

$r < R$

$r > R$

$$\begin{aligned} \epsilon_0 E_r 4\pi r^2 &= Q_{enc} = \int_0^r \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \rho_v r^2 \sin \theta d\phi d\theta dr \\ &= \int_0^r 4\pi r^2 \frac{\rho_0 r}{R} dr = \frac{\rho_0 \pi r^4}{R} \end{aligned}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_0 r^2}{4\epsilon_0 R} \mathbf{a}_r$$

$$\begin{aligned} \epsilon_0 E_r 4\pi r^2 &= Q_{enc} = \int_0^r \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \rho_v r^2 \sin \theta d\phi d\theta dr \\ &= \int_0^R \frac{\rho_0 r}{R} 4\pi r^2 dr + \int_R^r 0 \cdot 4\pi r^2 dr = \pi \rho_0 R^3 \end{aligned}$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_0 R^3}{4\epsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r$$

## پتانسیل الکتریکی

اگر بار  $Q$  در محیطی که دارای شدت میدان الکتریکی  $E$  است جابجا شود، طبق قانون کولمب مقدار نیروی لازم جهت این تغییر مکان برابر  $F = QE$  بوده و میزان کار انجام گرفته برای این جابجایی برابر خواهد بود با:

$$dW = -\mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = -QE \cdot d\mathbf{l} \quad W = -Q \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$


به مقدار کار انجام گرفته بر مقدار بار جابجا شده اصطلاحاً پتانسیل الکتریکی مابین نقاط جابجایی اطلاق می‌شود

$$V_{AB} = \frac{W}{Q} = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

بعبارت دیگر، اختلاف پتانسیل الکتریکی مابین دو نقطه برابر کار لازم جهت انتقال بار یک کولنی مابین آن دو نقطه خواهد بود

- بهنگام نگارش پتانسیل بصورت  $V_{AB}$ ، نقطه  $A$  بعنوان نقطه شروع و  $B$  بعنوان نقطه نهایی حرکت در نظر گرفته خواهد شد
- اگر اختلاف پتانسیل مابین دو نقطه منفی باشد، بمنزله انجام کار توسط میدان بوده و اگر اختلاف پتانسیل مثبت باشد به معنی انجام کار توسط نیروی خارجی است.
- اختلاف پتانسیل مابین دو نقطه مستقل از مسیر در نظر گرفته شده مابین آن دو نقطه است.
- واحد اختلاف پتانسیل ژول بر کولمب است که اصطلاحاً ولت نامیده می‌شود.

رابطه اختلاف پتانسیل الکتریکی




$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r \\ V_{AB} &= - \int_{r_A}^{r_B} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r \cdot dr \mathbf{a}_r \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right] \\ V_{AB} &= V_B - V_A \end{aligned}$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \begin{matrix} r_A \rightarrow \infty \\ r_B \rightarrow r \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} V(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\rho_L(\mathbf{r}') d\mathbf{l}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} && \text{(line charge)} \\ V(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\rho_S(\mathbf{r}') dS'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} && \text{(surface charge)} \\ V(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho_V(\mathbf{r}') dv'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} && \text{(volume charge)} \end{aligned}$$

رابطه بین میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی



$$V = -\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$dV = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -E_x dx - E_y dy - E_z dz$$

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$V_{BA} = -V_{AB}$$

$$V_{BA} + V_{AB} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

بنا به قضیه استوکس

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

conservative field.

مثال

کره‌ای از عایقی با  $\epsilon = 2\epsilon_0$  به شعاع  $a$  و چگالی حجمی یکنواخت  $\rho$  ساخته شده است. پتانسیل در مرکز کره کدام است؟ (سراسری ۱۳۸۱)

$$\frac{5a^2 \rho}{12\epsilon_0} \quad (\text{f})$$

$$\frac{5a^2 \rho}{6\epsilon_0} \quad (\text{g})$$

$$\frac{a^2 \rho}{4\epsilon_0} \quad (\text{h})$$


$$\frac{a^2 \rho}{12\epsilon_0} \quad (\text{d})$$

پاسخ:

$$V_p = \int_r^a \mathbf{E}_{\text{داخل}} dr + \int_a^\infty \mathbf{E}_{\text{خارج}} dr$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{در داخل: } \vec{E} = \frac{\rho r}{6\epsilon_0} \hat{r} \\ \text{در خارج: } \vec{E} = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} \hat{r} \end{array} \right. \Rightarrow V = \int_0^a \frac{\rho r}{6\epsilon_0} dr + \int_a^\infty \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} dr = \left( \frac{\rho}{6\epsilon_0} \times \frac{r^2}{2} \right)_0^a + \left( \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r} \right)_a^\infty$$

$$V = \frac{\rho}{12\epsilon_0} a^2 + \frac{\rho a^2}{3\epsilon_0} = \frac{5\rho a^2}{12\epsilon_0}$$



## مثال

اگر در ناحیه‌ای پتانسیل الکتریکی با رابطه  $V = \frac{10}{r^2} \sin \theta \cos \phi$  مشخص شده باشد، چگالی شار الکتریکی را در نقطه  $D$  at  $(2, \pi/2, 0)$  بیابید. همچنین کار لازم جهت جابجایی بار  $10$  میکروکولنی از نقطه  $A(1, 30^\circ, 120^\circ)$  به نقطه  $B(4, 90^\circ, 60^\circ)$  را بیابید.

## پاسخ:

(a)  $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla V = -\left[ \frac{\partial V}{\partial r} \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \mathbf{a}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \mathbf{a}_\phi \right] \\ &= \frac{20}{r^3} \sin \theta \cos \phi \mathbf{a}_r - \frac{10}{r^3} \cos \theta \cos \phi \mathbf{a}_\theta + \frac{10}{r^3} \sin \phi \mathbf{a}_\phi \end{aligned}$$

At  $(2, \pi/2, 0)$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \epsilon_0 \mathbf{E} (r = 2, \theta = \pi/2, \phi = 0) = \epsilon_0 \left( \frac{20}{8} \mathbf{a}_r - 0 \mathbf{a}_\theta + 0 \mathbf{a}_\phi \right) \\ &= 2.5 \epsilon_0 \mathbf{a}_r \text{ C/m}^2 = 22.1 \mathbf{a}_r \text{ pC/m}^2 \end{aligned}$$

(b)

Method 1:

$$W = -Q \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad \text{or} \quad -\frac{W}{Q} = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$A(1, 30^\circ, 120^\circ)$

$\downarrow d\mathbf{l} = dr \mathbf{a}_r$

$A'(4, 30^\circ, 120^\circ)$

$d\mathbf{l} = r d\theta \mathbf{a}_\theta$

$\rightarrow$

$B(4, 90^\circ, 60^\circ)$

$\uparrow d\mathbf{l} = r \sin \theta d\phi \mathbf{a}_\phi$

$B'(4, 90^\circ, 120^\circ)$

$$\frac{-W}{Q} = -\frac{1}{Q} (W_{AA'} + W_{A'B'} + W_{B'B})$$

$$= \left( \int_{AA'} + \int_{A'B'} + \int_{B'B} \right) \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$= \int_{r=1}^4 \frac{20 \sin \theta \cos \phi}{r^3} dr \Big|_{\theta=30^\circ, \phi=120^\circ}$$

$$+ \int_{\theta=30^\circ}^{90^\circ} \frac{-10 \cos \theta \cos \phi}{r^3} r d\theta \Big|_{r=4, \phi=120^\circ}$$

$$+ \int_{\phi=120^\circ}^{60^\circ} \frac{10 \sin \phi}{r^3} r \sin \theta d\phi \Big|_{r=4, \theta=90^\circ}$$

$$= 20 \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{-1}{2} \right) \left[ \frac{-1}{2r^2} \Big|_{r=1}^4 \right]$$

$$- \frac{10(-1)}{16} \frac{1}{2} \sin \theta \Big|_{30^\circ}^{90^\circ} + \frac{10}{16} (1) \left[ -\cos \phi \Big|_{120^\circ}^{60^\circ} \right]$$

$$\frac{-W}{Q} = \frac{-75}{32} + \frac{5}{32} - \frac{10}{16}$$

Method 2:

$$W = -Q \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = QV_{AB}$$

$$= Q(V_B - V_A)$$

$$= 10 \left( \frac{10}{16} \sin 90^\circ \cos 60^\circ - \frac{10}{1} \sin 30^\circ \cos 120^\circ \right) \cdot 10^{-6}$$

$$= 10 \left( \frac{10}{32} - \frac{-5}{2} \right) \cdot 10^{-6}$$

$$= 28.125 \mu\text{J as obtained before}$$

$$W = \frac{45}{16} Q = 28.125 \mu\text{J}$$

### مثال

اگر در سطح بسته  $S$  هیچ گونه بار الکتریکی موجود نباشد و تمامی نقاط این سطح بسته دارای پتانسیل معلوم  $V_0$  باشند، در مورد نقاط داخل این سطح بسته می توان گفت:

(سراسری ۱۳۸۲)

- (۱) پتانسیل برابر صفر است.
- (۲) شدت میدان الکتریکی برابر صفر است.
- (۳) در حالت کلی پتانسیل نقاط داخل سطح متفاوت اند.
- (۴) شدت میدان الکتریکی برابر مقدار ثابتی مخالف صفر است.

### پاسخ:

چون در داخل این سطح بسته بار نداریم پس میدان داخل سطح بسته  $= 0$

### مثال

همانند شکل در فضای بین دو صفحه رسانای موازی نامتناهی بار صفحه ای یکنواخت با چگالی  $\sigma_0$  موجود است. اگر  $\frac{\sigma_0}{\epsilon_0} = 100 \left(\frac{V}{m}\right)$  باشد، ولت متر متصل بین دو صفحه چه ولتاژی را نشان می دهد؟ (سراسری ۱۳۷۹)


### پاسخ:

صفحه را می توان به عنوان یک صفحه باردار نامحدود در نظر گرفت که جهت میدان در بالا و پایین با هم فرق کرده ولی مقدار میدان مستقل از فاصله و برابر  $\frac{\rho_s}{2\epsilon_0}$  است.

$$|E| = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} = \frac{100}{2} = 50 \frac{V}{m}$$

$$V = \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \Rightarrow V = \vec{E} \cdot \vec{d}$$

$$V_{ab} = -50 \times 6 \times 10^{-3} + 50 \times 10^{-3} \times 4 = +0.1V$$





**مثال**

یک حباب توخالی از جنس مایع هادی به شعاع 2mm و ضخامت  $10^{-3}$  cm دارای پتانسیل 1000 ولت است. پتانسیل قطره‌ای که از ترکیب حباب حاصل می‌شود چقدر است؟ (حباب را کروی فرض کنید). (سراسری ۱۳۷۲)

- 10.25 kv (۱)      7.625 kv (۲)      8.695 kv (۳)      6.325 kv (۴)

**پاسخ:**

حباب شعاع  $r' = r + dr$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \Rightarrow Q = 4\pi\epsilon_0 r V$$

حجم حباب = حجم قطره  $\Rightarrow \frac{4}{3}\pi r_1^3 = \frac{4}{3}\pi [(2 - 0.001)^3] \Rightarrow r_1 = 0.2289$

$$Q = 4\pi\epsilon_0 \times 2 \times 10^{-3} \times 10^3 \Rightarrow Q = 8\pi\epsilon_0 \quad V = \frac{8\pi\epsilon_0}{4\pi\epsilon_0 (0.2289) \times 10^{-3}} = \frac{2 \times 10^3}{(0.2298)} = 8737.6 \text{ v} \Rightarrow V = 8.737 \text{ kv}$$

**مثال**

در مرکز یک ابر کروی به شعاع R که دارای بار کل -Q «بخش شده به صورت یکنواخت» است، یک بار نقطه‌ای Q قرار گرفته است. پتانسیل در نقطه‌ای به فاصله  $\frac{R}{2}$  از مرکز کدام است؟ (سراسری ۱۳۸۶)

- $\frac{5Q}{16\pi\epsilon_0 R}$  (۴)       $\frac{5Q}{32\pi\epsilon_0 R}$  (۳)       $\frac{3Q}{16\pi\epsilon_0 R}$  (۲)       $\frac{-3Q}{16\pi\epsilon_0 R}$  (۱)

**پاسخ:**

$$V\left(\frac{R}{2}\right) = \int_{\frac{R}{2}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$-Q = \rho_v \times \frac{4}{3}\pi R^3 \Rightarrow \rho_v = \frac{-3Q}{4\pi R^3} \Rightarrow \vec{E}_2 = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \hat{r}$$

$$V\left(\frac{R}{2}\right) = \int_{\frac{R}{2}}^R \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_R^{\infty} 0 \cdot dr$$


$\frac{R}{2} < r < R$ : میدان برآیند در فاصله  $\vec{E}_1 = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{r^2} - \frac{r}{R^3} \right] \hat{r}$

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+Q}{r^2} \hat{r} \quad \vec{E}_2 = \frac{\rho_v}{3\epsilon_0} r \hat{r}$$

$$V\left(\frac{R}{2}\right) = \int_{\frac{R}{2}}^R \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} \Rightarrow V\left(\frac{R}{2}\right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \int_{\frac{R}{2}}^R \frac{dr}{r^2} - \int_{\frac{R}{2}}^R \frac{r}{R^3} dr \right] = \frac{5Q}{32\pi\epsilon_0 R}$$

## دو قطبی الکتریکی

دو قطبی الکتریکی عبارت از دو بار با مقدار یکسان ولی با علامتهای متفاوت می باشد که در فاصله کمی از همدیگر قرار گرفته اند



$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right] = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2} \right]$$

$$r \gg d, r_2 - r_1 \approx d \cos \theta, r_1 r_2 \approx r^2$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d \cos \theta}{r^2}$$


Since  $d \cos \theta = \mathbf{d} \cdot \mathbf{a}_r$ , where  $\mathbf{d} = d\mathbf{a}_z$

$$\mathbf{p} = Q\mathbf{d} \quad \text{dipole moment}$$

$$V = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

If the dipole center is not at the origin

$$V(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$



$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{a}_z$$


$$\mathbf{E} = -\nabla V = - \left[ \frac{\partial V}{\partial r} \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \mathbf{a}_\theta \right]$$

$$= \frac{Qd \cos \theta}{2\pi\epsilon_0 r^3} \mathbf{a}_r + \frac{Qd \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \mathbf{a}_\theta$$

$$\mathbf{E} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \mathbf{a}_r + \sin \theta \mathbf{a}_\theta)$$

## انرژی الکتریکی

فرض کنیم سه بار نقطه‌ای را بخواهیم از نقطه‌ای در بی‌نهایت به یک فضای خالی منتقل کنیم. کار انجام شده جهت این انتقال به شرطی که اولین بار  $Q_1$  را منتقل کرده باشیم، به صورت زیر خواهد بود:



$$W_E = W_1 + W_2 + W_3 \\ = 0 + Q_2 V_{21} + Q_3 (V_{31} + V_{32})$$

حال اگر ابتدا بار  $Q_3$  را منتقل نماییم، میزان انرژی صرف شده (کار انجام شده) برابر خواهد بود با:

$$W_E = W_3 + W_2 + W_1 \\ = 0 + Q_2 V_{23} + Q_1 (V_{12} + V_{13})$$

$$2W_E = Q_1 (V_{12} + V_{13}) + Q_2 (V_{21} + V_{23}) + Q_3 (V_{31} + V_{32}) \\ = Q_1 V_1 + Q_2 V_2 + Q_3 V_3$$

$$W_E = \frac{1}{2} (Q_1 V_1 + Q_2 V_2 + Q_3 V_3)$$

$$W_E = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n Q_k V_k$$

$$W_E = \frac{1}{2} \int \rho_L V dl \quad W_E = \frac{1}{2} \int \rho_S V dS \quad W_E = \frac{1}{2} \int \rho_v V dv$$

$$\rho_v = \nabla \cdot \mathbf{D} \quad W_E = \frac{1}{2} \int_v (\nabla \cdot \mathbf{D}) V dv$$

$$\nabla \cdot \mathbf{VA} = \mathbf{A} \cdot \nabla V + V(\nabla \cdot \mathbf{A}) \quad W_E = \frac{1}{2} \int_v (\nabla \cdot \mathbf{VD}) dv - \frac{1}{2} \int_v (\mathbf{D} \cdot \nabla V) dv$$

$$(\nabla \cdot \mathbf{A})V = \nabla \cdot \mathbf{VA} - \mathbf{A} \cdot \nabla V \quad W_E = \frac{1}{2} \int_v (\mathbf{VD}) \cdot d\mathbf{S} - \frac{1}{2} \int_v (\mathbf{D} \cdot \nabla V) dv$$

$$W_E = -\frac{1}{2} \int_v (\mathbf{D} \cdot \nabla V) dv = \frac{1}{2} \int_v (\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}) dv \quad \rightarrow \quad W_E = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv = \frac{1}{2} \int \epsilon_0 E^2 dv$$

$$\text{electrostatic energy density} \quad w_E = \frac{dW_E}{dv} = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{D^2}{2\epsilon_0}$$

### مثال

3 بار الکتریکی  $q$  به جرم  $m$  در رئوس یک مثلث متساوی الاضلاع به ضلع  $a$  قرار گرفته‌اند. اگر یکی از بارها مجاز به حرکت باشد و تنها نیروی کولنی حضور داشته باشد و فضای آزاد بدون اصطکاک فرض شود، سرعت آن در  $\infty$  برابر است با (سراسری ۱۳۷۷)


$$v = \frac{q}{\sqrt{3\pi a \epsilon_0}} \quad (f) \quad v = \frac{q}{\sqrt{2\pi a \pi \epsilon_0}} \quad (r) \quad v = \frac{q}{\sqrt{\pi a \pi \epsilon_0}} \quad (r) \quad v = \frac{\sqrt{3}q}{\sqrt{\pi a \pi \epsilon_0}} \quad (1)$$

### پاسخ:

$$q_1 = q_2 = q_3 = q$$

$$\Delta W_{\text{loss}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{q_1 q_3}{a} + \frac{q_2 q_3}{a} \right] \Rightarrow \Delta W_{\text{loss}} = \frac{q^2}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$\frac{q^2}{2\pi\epsilon_0 a} = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \frac{q}{\sqrt{\pi\epsilon_0 m a}}$$



این بار مجاز به حرکت است

### مثال

انرژی لازم برای ایجاد یک لایه کروی بار الکتریکی با چگالی بار حجمی یکنواخت  $\rho$  در ناحیه  $a < r < b$  چقدر است؟ (سراسری ۱۳۸۲)

$$w = \frac{4\pi\rho}{3\epsilon_0} (b^3 - a^3) \quad (r)$$

$$w = \frac{4\pi\rho^2}{3\epsilon_0} (b^3 - a^3) \quad (1)$$

$$w = \frac{12\pi\rho^2}{15\epsilon_0} (3a^5 + 2b^5 - 5a^3b^2) \quad (r)$$

$$w = \frac{1}{\epsilon_0} \left( \frac{4\pi}{3} (b^3 - a^3) \rho \right)^2 \quad (r)$$

### پاسخ:

$$w = \frac{1}{2} \epsilon \int_V |E|^2 dv$$

$$a < r < b \Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho(r^3 - a^3)}{3\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad r > b \Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho(b^3 - a^3)}{3\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$


در ناحیه  $r > a$

$$w = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left[ \int |E|^2 dv \right]$$

$$w = \frac{\epsilon_0}{2} \int_a^b \left| \frac{\rho(r^3 - a^3)}{3\epsilon_0 r^2} \right|^2 4\pi r^2 dr + \frac{\epsilon_0}{2} \int_b^\infty \left| \frac{\rho(b^3 - a^3)}{3\epsilon_0 r^2} \right|^2 4\pi r^2 dr = \frac{12\pi\rho^2}{15\epsilon_0} (3a^5 + 2b^5 - 5a^3b^2)$$

## تمرین:

? با توجه به توزیع بار مشخص شده بر روی شکل، کل بار موجود در فضا را محاسبه نمایید.



? اگر در فضای آزاد چگالی شار الکتریکی بصورت  $\mathbf{D} = 2y^2\mathbf{a}_x + 4xy - \mathbf{a}_z$  mC/m<sup>2</sup> باشد، کل بار الکتریکی محصور شده در ناحیه

زیر را تعیین نمایید.  $1 < x < 2, 1 < y < 2, -1 < z < 4$

? یک دیسک دایروی به شعاع  $a$  دارای بار سطحی به چگالی  $\rho_S = \frac{1}{\rho}$  C/m<sup>2</sup> می‌باشد. پتانسیل را در نقطه  $(0, 0, h)$  محاسبه کنید.

? اگر میدان الکتریکی در فضا بصورت زیر باشد:

$$\mathbf{E} = (z + 1) \sin \phi \mathbf{a}_\rho + (z + 1) \cos \phi \mathbf{a}_\phi + \rho \sin \phi \mathbf{a}_z \text{ V/m}$$

آنگاه کار انجام شده در جابجایی بار ۴ نانو کولنی در مسیرهای مشخص شده زیر را محاسبه کنید.

- (a)  $A(1, 0, 0)$  to  $B(4, 0, 0)$
- (b)  $B(4, 0, 0)$  to  $C(4, 30^\circ, 0)$
- (c)  $C(4, 30^\circ, 0)$  to  $D(4, 30^\circ, -2)$
- (d)  $A$  to  $D$

## میدان الکتریکی در درون مواد

در مباحث گذشته میدان الکتریکی در تنها در محیط خلاء مورد بررسی قرار گرفت. اکنون در این فصل به بررسی حضور میدان الکتریکی در درون مواد میپردازیم

در مباحث میدانهای الکتریکی، معمولا مواد بر حسب میزان هدایت آنها  $\sigma$  مورد بررسی قرار میگیرند. اگر هدایت الکتریکی آنها بسیار بزرگتر از ۱ باشد هادی و در صورتی که بسیار کمتر از ۱ باشد عایق (دی الکتریک) نامیده می شوند. موادی نیز که میزان هدایت آنها مابین مقدار هدایت هادیها و عایقها باشد، نیمه هادی نامیده می شود.  $\sigma$  ( $\text{O/m}$ )

## جریانهای هدایتی و جابجایی

جریان الکتریکی در یک سطح تعیین شده برابر بارهای عبوری از آن سطح در واحد زمان است.

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

$$J_n = \frac{\Delta I}{\Delta S} \quad \Delta I = J_n \Delta S \quad \Delta I = \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{S} \quad I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$


current density  $\mathbf{J}$

$$\Delta I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \rho_v \Delta S \frac{\Delta \ell}{\Delta t} = \rho_v \Delta S u_y$$

چگالی جریان در جهت  $y$

$$J_y = \frac{\Delta I}{\Delta S} = \rho_v u_y$$

$$\mathbf{J} = \rho_v \mathbf{u}$$



$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E} \quad \frac{m\mathbf{u}}{\tau} = -e\mathbf{E} \quad \mathbf{u} = -\frac{e\tau}{m}\mathbf{E} \quad \rho_v = -ne$$

$$\mathbf{J} = \rho_v \mathbf{u} = \frac{ne^2\tau}{m}\mathbf{E} = \sigma\mathbf{E}$$

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$$


Ohm's law.

## هادی‌ها

طبق تعریف، هادی به موادی اطلاق می‌شود که بارهای الکتریکی می‌توانند در درون آن آزادانه حرکت نمایند. حال اگر هادی تحت تأثیر یک میدان الکتریکی خارجی قرار گیرد، بارهای مثبت و منفی درون آن در خلاف جهت هم به سرعت حرکت کرده و تا بیشترین محل ممکن که همان سطح هادی است، از هم دور می‌شوند. بنابراین بارهای مثبت درون هادی در یک سمت و بارهای منفی درون هادی در سمت دیگر هادی قرار گرفته و این امر سبب می‌شود مابین این دو بخش از هادی یک میدان الکتریکی القایی بوجود آید بطوریکه حاصلجمع این دو میدان در درون هادی سبب صفر شدن میدان الکتریکی کل خواهد شد. از طرف دیگر می‌توان یک ماده هادی تحت تأثیر میدان الکتریکی را اینگونه نیز مورد بررسی قرار داد: هنگامی که بارهای مثبت و منفی درون هادی تحت تأثیر میدان الکتریکی خارجی به سطوح هادی منتقل شدند، چگالی حجمی بار داخلی برابر صفر شده و در نتیجه بنا به قانون گوس، میدان الکتریکی درون هادی صفر خواهد شد. در نتیجه بنا به رابطه  $E = -\nabla V = 0$  می‌توان گفت پتانسیل درون هادی در یک مقدار ثابت تثبیت شده خواهد بود.

$$E = 0, \quad \rho_v = 0, \quad V_{ab} = 0$$

inside a conductor



اگر دو سمت یک هادی الکتریکی به یک منبع ولتاژ متصل گردد یا بعبارت دیگر در دو سمت یک هادی الکتریکی اختلاف پتانسیلی ایجاد گردد، دیگر میدان الکتریکی در درون هادی برابر صفر نشده و در نتیجه حضور میدان الکتریکی موجد حضور بارهای الکتریکی نیز در درون هادی خواهد بود. این بارهای الکتریکی همان بارهای آزادی هستند که توسط منبع مولد به درون هادی تزریق شده‌اند. بنابراین خواهیم داشت:

$$E = \frac{V}{\ell}$$

$$J = \frac{I}{S}$$

$$\left. \begin{array}{l} E = \frac{V}{\ell} \\ J = \frac{I}{S} \end{array} \right\} \rightarrow \frac{I}{S} = \sigma E = \frac{\sigma V}{\ell}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{\ell}{\sigma S}$$

$$R = \frac{\rho \ell}{S}$$

### مثال

سیمی به قطر یک میلیمتر و هدایت  $5 \times 10^7$  زیمنس بر متر دارای  $10^{29}$  الکترون آزاد در فضای یک متر مکعب است. اگر یک میدان الکتریکی به اندازه 10 میلی ولت بر متر بر این سیم اعمال شود، موارد زیر را محاسبه کنید.

چگالی الکترونهاى آزاد.

چگالی جریان

جریان سیم

سرعت حرکت الکترونها در سیم.

### پاسخ:

$$(a) \rho_v = ne = (10^{29})(-1.6 \times 10^{-19}) = -1.6 \times 10^{10} \text{ C/m}^3$$

$$(b) J = \sigma E = (5 \times 10^7)(10 \times 10^{-3}) = 500 \text{ kA/m}^2$$

$$(c) I = JS = (5 \times 10^5) \left( \frac{\pi d^2}{4} \right) = \frac{5\pi}{4} \cdot 10^{-6} \cdot 10^5 = 0.393 \text{ A}$$

$$(d) \text{ Since } J = \rho_v u, u = \frac{J}{\rho_v} = \frac{5 \times 10^5}{1.6 \times 10^{10}} = 3.125 \times 10^{-5} \text{ m/s.}$$

### مثال

یک هادی با سطح مقطع مربعی مطابق شکل دارای حفره دایروی می باشد. اگر طول این هادی برابر ۴ متر بوده و هدایت آن  $5 \times 10^6$  زیمنس بر متر باشد، مقاومت انتها به ابتدای آنرا بدست آورید.


### پاسخ:

$$R = \frac{\ell}{\sigma S}$$

$$\text{where } S = d^2 - \pi r^2 = 3^2 - \pi \left( \frac{1}{2} \right)^2 = 9 - \frac{\pi}{4} \text{ cm}^2.$$

Hence,

$$R = \frac{4}{5 \times 10^6 (9 - \pi/4) \times 10^{-4}} = 974 \mu\Omega$$





## معادله پیوستگی و زمان بازیابی

بنا به قانون جابجایی بار، نرخ کاهش بار درون یک حجم بایستی برابر با جریان خالص خارج شونده از سطوح بسته همان حجم باشد. بنابراین:

$$\begin{aligned}
 I_{\text{out}} &= \oint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \frac{-dQ_{\text{in}}}{dt} \\
 \text{divergence theorem} \quad \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} &= \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} \, dv \\
 \frac{-dQ_{\text{in}}}{dt} &= -\frac{d}{dt} \int_V \rho_v \, dv = -\int_V \frac{\partial \rho_v}{\partial t} \, dv \\
 \int_V \nabla \cdot \mathbf{J} \, dv &= -\int_V \frac{\partial \rho_v}{\partial t} \, dv
 \end{aligned}
 \quad
 \left.
 \begin{aligned}
 \nabla \cdot \mathbf{J} &= -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \\
 \mathbf{J} &= \sigma \mathbf{E} \\
 \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho_v}{\epsilon}
 \end{aligned}
 \right\}
 \begin{aligned}
 &\longrightarrow \nabla \cdot \sigma \mathbf{E} = \frac{\sigma \rho_v}{\epsilon} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \\
 &\longrightarrow \frac{\partial \rho_v}{\rho_v} = -\frac{\sigma}{\epsilon} \partial t \\
 &\longrightarrow \frac{\partial \rho_v}{\partial t} + \frac{\sigma}{\epsilon} \rho_v = 0 \\
 \ln \rho_v &= -\frac{\sigma t}{\epsilon} + \ln \rho_{v0} \\
 \rho_v &= \rho_{v0} e^{-t/T_r} \\
 T_r &= \frac{\epsilon}{\sigma}
 \end{aligned}$$

زمان بازیابی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا بار قرار داده شده در درون یک هادی، به  $e^{-1} = 36.8\%$  مقدار اولیه برسد. این زمان برای هادیهای خوب بسیار کم و برای دی‌الکتریکها بسیار بیشتر از هادیهاست. بعنوان مثال برای مس با  $\epsilon_r = 1$  و  $\sigma = 5.8 \times 10^7$  mhos/m، داریم:

$$\begin{aligned}
 T_r &= \frac{\epsilon_r \epsilon_0}{\sigma} = 1 \cdot \frac{10^{-9}}{36\pi} \cdot \frac{1}{5.8 \times 10^7} \\
 &= 1.53 \times 10^{-19} \text{ s}
 \end{aligned}
 \quad \text{داریم:}$$


همچنین برای یک کوارتز با  $\sigma = 10^{-17}$  mhos/m،  $\epsilon_r = 5.0$ ، داریم:

$$\begin{aligned}
 T_r &= 5 \cdot \frac{10^{-9}}{36\pi} \cdot \frac{1}{10^{-17}} \\
 &= 51.2 \text{ days}
 \end{aligned}$$

## پلاریزاسیون در دی‌الکتریک‌ها

بر خلاف هادیها، در درون مواد دی‌الکتریک امکان جابجایی راحت و آزادانه بارهای الکتریکی وجود ندارد. جهت درک بیشتر تأثیر یک میدان الکتریکی خارجی بر مواد دی‌الکتریک، معمولاً بارهای موجود در درون مواد دی‌الکتریک بصورت بارهای مثبتی که توسط ابرهای الکترونی دارای بار منفی احاطه شده‌اند، مدل می‌شوند. در حقیقت، بارهای درون دی‌الکتریک بصورت دو قطبی‌ها در نظر گرفته شده‌اند. هنگام اعمال میدان الکتریکی، این دو قطبی‌ها تحت تأثیر میدان الکتریکی جابجا می‌شوند. در این هنگام دی‌الکتریک پلاریزه شده نامیده می‌شود.

به عبارت دیگر، در حالت پلاریزگی مواد دی‌الکتریک، ابر الکترونی اشاره شده، تحت تأثیر میدان الکتریکی اعمالی تغییر شکل می‌دهد.



$$p = Qd$$

$P$  ممان دو قطبی نامیده شده و اگر تعداد  $N$  دو قطبی در یک حجم قرار گرفته باشد، ممان کل آنها که اصطلاحاً پلاریزاسیون نامیده شده و با واحد کولمب بر متر مربع سنجیده می‌شود، برابر خواهد بود با:

$$Q_1 \mathbf{d}_1 + Q_2 \mathbf{d}_2 + \dots + Q_N \mathbf{d}_N = \sum_{k=1}^N Q_k \mathbf{d}_k$$

$$P = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^N Q_k \mathbf{d}_k}{\Delta v}$$

اثر میدان الکتریکی بر روی مواد دی‌الکتریک بصورت مرتب شدگی دو قطبی‌ها در جهت میدان الکتریکی بیان می‌شود

## بارهای سطحی و حجمی پلاریزه شده


اگر یک دی‌الکتریک تحت میدان الکتریکی خارجی قرار گیرد، مرتب شدگی دو قطبی‌های داخل آن که منجر به پلاریزاسیون دی‌الکتریک می‌شود، جهت تولید میدانهای القاء شده در درون دی‌الکتریک خواهد شد. جهت محاسبه این میدانهای القاء شده، پلاریزاسیون دی‌الکتریک با دو نوع بار سطحی و حجمی ناشی از پلاریزاسیون مدلسازی می‌شود.

$$V = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \longrightarrow \quad dV = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R dv'}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad \text{dipole moment } \mathbf{P} \text{ per unit volume}$$

$$R^2 = (x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2$$

$$\nabla' = \frac{1}{R} = \frac{\mathbf{a}_R}{R^2} \quad \longrightarrow \quad \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{R^2} = \mathbf{P} \cdot \nabla' \left( \frac{1}{R} \right)$$

$$\nabla' \cdot f \mathbf{A} = f \nabla' \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla' f, \quad \longrightarrow \quad \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_R}{R^2} = \nabla' \cdot \frac{\mathbf{P}}{R} - \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}}{R}$$



$$V = \int_{v'} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[ \nabla' \cdot \frac{\mathbf{P}}{R} - \frac{1}{R} \nabla' \cdot \mathbf{P} \right] dv'$$

$$V = \int_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{a}'_n}{4\pi\epsilon_0 R} dS' + \int_{v'} \frac{-\nabla' \cdot \mathbf{P}}{4\pi\epsilon_0 R} dv'$$

که بصورت چگالی بارهای سطحی و حجمی ظاهر شده‌اند:

$$\begin{aligned} \rho_{ps} &= \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n \\ \rho_{pv} &= -\nabla \cdot \mathbf{P} \end{aligned}$$

چون این بارها بصورت دو قطبی می‌باشند، بایستی حاصل جمع بارهای سطحی و حجمی صفر باشند:

$$Q_b = \oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = \int \rho_{ps} dS$$

$$-Q_b = \int \rho_{pv} dv = - \int \nabla \cdot \mathbf{P} dv$$

$$\text{Total charge} = \oint_S \rho_{ps} dS + \int_v \rho_{pv} dv = Q_b - Q_b = 0$$

اثر بارهای حجمی پلاریزه شده بر روی چگالی شار الکتریکی درون دی الکتریک بصورت زیر بیان می شود:

$$\rho_t = \rho_v + \rho_{pv} = \nabla \cdot \epsilon_0 \mathbf{E}$$

$$\begin{aligned} \rho_v &= \nabla \cdot \epsilon_0 \mathbf{E} - \rho_{pv} \\ &= \nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \\ &= \nabla \cdot \mathbf{D} \end{aligned}$$

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

چنانچه ملاحظه می شود چگالی شار الکتریکی درون دی الکتریک، بیشتر از مقدار آن در فضای آزاد است.

از آنجایی که مقدار پلاریزگی متناسب با مقدار میدان اعمالی خارجی است، داریم:

$$\mathbf{P} = \chi_e \epsilon_0 \mathbf{E}$$

*electric susceptibility of the material*  
حساسیت الکتریکی

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

*dielectric constant or relative permittivity.*

For free space and nondielectric materials (such as metals)  $\epsilon_r = 1$

Material	Dielectric Constant $\epsilon_r$ (Dimensionless)
Barium titanate	1200
Water (sea)	80
Water (distilled)	81
Nylon	8
Paper	7
Glass	5-10
Mica	6
Porcelain	6
Bakelite	5
Quartz (fused)	5
Rubber (hard)	3.1
Wood	2.5-8.0
Polystyrene	2.55
Polypropylene	2.25
Paraffin	2.2
Petroleum oil	2.1
Air (1 atm.)	1

فردت دی الکتریک ماکزیمم میدان الکتریکی خارجی است که یک دی الکتریک بدون شکستگی الکتریکی قادر به تحمل آن است.

### مثال

فضای مابین صفحات خازنی موازی با شدت میدان الکتریکی  $10$  کیلوولت بر متر از پلی استر با  $\epsilon_r = 2.55$  پر شده است. اگر فاصله بین صفحات یک و نیم متر باشد، چگالی شار الکتریکی، بردار پلاریزگی، بار سطحی روی صفحه خازن، بار پلاریزگی سطحی موجود بر صفحه خازن و اختلاف پتانسیل بین صفحات را بدست آورید.

### پاسخ :

$$(a) D = \epsilon_0 \epsilon_r E = \frac{10^{-9}}{36\pi} \cdot (2.55) \cdot 10^4 = 225.4 \text{ nC/m}^2$$

$$(b) P = \chi_e \epsilon_0 E = (1.55) \cdot \frac{10^{-9}}{36\pi} \cdot 10^4 = 137 \text{ nC/m}^2$$

$$(c) \rho_S = \mathbf{D} \cdot \mathbf{a}_n = D_n = 225.4 \text{ nC/m}^2$$

$$(d) \rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_n = P_n = 137 \text{ nC/m}^2$$

$$(e) V = Ed = 10^4 (1.5 \times 10^{-3}) = 15 \text{ V}$$

### مثال

یک کره دی‌الکتریک با  $\epsilon_r = 5.7$  به شعاع  $10$  سانتی متری، دارای یک بار  $2$  پیکو کولنی در مرکز می‌باشد. بارهای سطحی پلاریزه شده در سطح کره را بدست آورید. نیروی وارد شده بر یک بار  $4$ - پیکو کولنی که در سطح کره واقع شده است، چقدر خواهد بود.

### پاسخ :

(a) We apply Coulomb's or Gauss's law to obtain

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \mathbf{a}_r \quad \mathbf{P} = \chi_e \epsilon_0 \mathbf{E} = \frac{\chi_e Q}{4\pi\epsilon_r r^2} \mathbf{a}_r$$

$$\rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{a}_r = \frac{(\epsilon_r - 1) Q}{4\pi\epsilon_r r^2} = \frac{(4.7) 2 \times 10^{-12}}{4\pi(5.7) 100 \times 10^{-4}}$$

$$= 13.12 \text{ pC/m}^2$$

(b) Using Coulomb's law, we have

$$\mathbf{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \mathbf{a}_r = \frac{(-4)(2) \times 10^{-24}}{4\pi \cdot \frac{10^{-9}}{36\pi} (5.7) 100 \times 10^{-4}} \mathbf{a}_r = -1.263 \text{ a, pN}$$

## شرایط مرزی در میدانهای الکتریکی

هنگامی که محیط میدان الکتریکی در فضا تغییر می کند بحث شرایط مرزی مابین آن دو محیط تغییر می کند. تغییر مابین محیطها در یکی از سه حالت کلی زیر اتفاق می افتد:


- dielectric ( $\epsilon_{r1}$ ) and dielectric ( $\epsilon_{r2}$ )
- conductor and dielectric
- conductor and free space

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{enc}$$

روابط لازم جهت ارضای شرایط مرزی عبارتند از:


$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_t + \mathbf{E}_n$$

## شرایط مرزی دی الکتریک - دی الکتریک



$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_{1t} + \mathbf{E}_{1n}$$

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_{2t} + \mathbf{E}_{2n}$$



$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{enc}$$

$$\Delta Q = \rho_S \Delta S = D_{1n} \Delta S - D_{2n} \Delta S$$



$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_S$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

$$0 = E_{1t} \Delta w - E_{1n} \frac{\Delta h}{2} - E_{2n} \frac{\Delta h}{2} - E_{2t} \Delta w + E_{2n} \frac{\Delta h}{2} + E_{1n} \frac{\Delta h}{2}$$

$$E_{1t} = E_{2t}$$

## شرایط مرزی دی الکتریک - هادی



$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{enc}}$$

$$\Delta Q = D_n \cdot \Delta S - 0 \cdot \Delta S$$

$$D_n = \frac{\Delta Q}{\Delta S} = \rho_s$$

$$D_n = \rho_s$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

$$0 = 0 \cdot \Delta w + 0 \cdot \frac{\Delta h}{2} + E_n \cdot \frac{\Delta h}{2} - E_t \cdot \Delta w - E_n \cdot \frac{\Delta h}{2} - 0 \cdot \frac{\Delta h}{2}$$

$$E_t = 0$$

در درون یک هادی، هیچ میدان الکتریکی نمی تواند وجود داشته باشد، بنابراین:


$$\rho_v = 0, \quad \mathbf{E} = 0$$

از آنجایی که  $\mathbf{E} = -\nabla V = 0$  بنابراین اختلاف پتانسیلی مابین هیچ دو نقطه ای در درون هادی وجود نداشته و هادی در یک پتانسیل ثابت خواهد بود.

تنها میدان الکتریکی خارجی و عمود بر سطح هادی می تواند وجود داشته باشد:

$$D_t = \epsilon_0 \epsilon_r E_t = 0, \quad D_n = \epsilon_0 \epsilon_r E_n = \rho_s$$

## شرایط مرزی فضای آزاد-هادی



$$D_t = \epsilon_0 E_t = 0, \quad D_n = \epsilon_0 E_n = \rho_s$$

مطابق شکل، ناحیه  $y < 0$  از هادی کانل و ناحیه  $y > 0$  از دی الکتریک با ضریب نسبی ۲ پر شده است. اگر بار بر روی سطح هادی برابر  $2 \text{ nC/m}^2$  باشد، شدت میدان و چگالی شار الکتریکی را در نقاط زیر بیابید.

$$A(3, -2, 2)$$

$$B(-4, 1, 5)$$

پاسخ:

- (a) Point  $A(3, -2, 2)$  is in the conductor since  $y = -2 < 0$  at  $A$ . Hence,


$$\mathbf{E} = 0 = \mathbf{D}$$

- (b) Point  $B(-4, 1, 5)$  is in the dielectric medium since  $y = 1 > 0$  at  $B$ .

$$D_n = \rho_s = 2 \text{ nC/m}^2$$

$$\mathbf{D} = 2\mathbf{a}_y \text{ nC/m}^2$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{\mathbf{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} = 2 \times 10^{-9} \times \frac{36\pi}{2} \times 10^9 \mathbf{a}_y = 36\pi \mathbf{a}_y \\ &= 113.1 \mathbf{a}_y \text{ V/m} \end{aligned}$$





## مثال

دو محیط دی الکتریک همگن دارای مرز در  $z = 0$  می باشند. برای  $z > 0$  ضریب دی الکتریک نسبی برابر ۴ و برای  $z < 0$  ضریب دی الکتریک نسبی برابر ۳ می باشد. اگر شدت میدان الکتریکی در محیط اول برابر  $\mathbf{E}_1 = 5\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + 3\mathbf{a}_z$  kV/m باشد، شدت میدان الکتریکی در محیط دوم، زوایای میدانهای الکتریکی در دو محیط و چگالی انرژی در آنها را محاسبه کنید.

## پاسخ:

$$E_{1n} = \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{a}_n = \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{a}_z = 3$$

$$\mathbf{E}_{1n} = 3\mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{E}_{2n} = (\mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{a}_z)\mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_n + \mathbf{E}_t$$

$$\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_{1n} = 5\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y$$

$$\mathbf{E}_{2t} = \mathbf{E}_{1t} = 5\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y$$

$$\mathbf{D}_{2n} = \mathbf{D}_{1n} \rightarrow \epsilon_{r2}\mathbf{E}_{2n} = \epsilon_{r1}\mathbf{E}_{1n}$$

$$\mathbf{E}_{2n} = \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}\mathbf{E}_{1n} = \frac{4}{3}(3\mathbf{a}_z) = 4\mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_2 &= \mathbf{E}_{2t} + \mathbf{E}_{2n} \\ &= 5\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + 4\mathbf{a}_z \text{ kV/m}\end{aligned}$$

$$\alpha_1 = 90 - \theta_1$$

$$\alpha_2 = 90 - \theta_2$$

$$\text{Since } E_{1n} = 3 \text{ and } E_{1t} = \sqrt{25 + 4} = \sqrt{29}$$

$$\tan \theta_1 = \frac{E_{1t}}{E_{1n}} = \frac{\sqrt{29}}{3} = 1.795 \rightarrow \theta_1 = 60.9^\circ$$

$$\alpha_1 = 29.1^\circ$$

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{a}_n = |\mathbf{E}_1| \cdot 1 \cdot \cos \theta_1$$

$$\cos \theta_1 = \frac{3}{\sqrt{38}} = 0.4867 \rightarrow \theta_1 = 60.9^\circ$$


$$E_{2n} = 4 \quad E_{2t} = E_{1t} = \sqrt{29}$$

$$\tan \theta_2 = \frac{E_{2t}}{E_{2n}} = \frac{\sqrt{29}}{4} = 1.346 \rightarrow \theta_2 = 53.4^\circ$$

$$\alpha_2 = 36.6^\circ$$

$$\begin{aligned}w_{E1} &= \frac{1}{2} \epsilon_1 |\mathbf{E}_1|^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{10^{-9}}{36\pi} \cdot (25 + 4 + 9) \times 10^6 \\ &= 672 \mu\text{J/m}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}w_{E2} &= \frac{1}{2} \epsilon_2 |\mathbf{E}_2|^2 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{10^{-9}}{36\pi} (25 + 4 + 16) \times 10^6 \\ &= 597 \mu\text{J/m}^3\end{aligned}$$



## مثال

در فضای خالی روی سطح کره‌ای به شعاع  $a$ ، چگالی بارهای سطحی الکتریکی به صورت  $\sigma = \sigma_0 \cos\theta$  فرض شده است. ( $\sigma_0$  ثابت) پتانسیل الکتریکی در داخل و خارج کره به صورت زیر به دست آمده است: (سراسری ۱۳۸۵)

$$\left\{ \begin{array}{l} V_i = A \cos\theta \quad ; r < a \\ V_o = \frac{B}{r^2} \cos\theta \quad ; r > a \end{array} \right.$$

ضرایب  $A$  و  $B$  به ترتیب عبارتند از:

$$\frac{\sigma_0 a^3}{\epsilon_0}, \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \quad (۴) \qquad \frac{\sigma_0 a^4}{\epsilon_0}, \frac{\sigma_0 a}{3\epsilon_0} \quad (۳) \qquad \frac{\sigma_0 a^2}{3\epsilon_0}, \frac{\sigma_0}{3a\epsilon_0} \quad (۲) \qquad \frac{\sigma_0 a^3}{3\epsilon_0}, \frac{\sigma_0}{3\epsilon_0} \quad (۱)$$

## پاسخ:

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{E}_i = -\vec{\nabla} V_i = -A \cos\theta \hat{r} + A \sin\theta \hat{\theta} \\ \vec{E}_o = -\vec{\nabla} V_o = \frac{2B}{r^3} \cos\theta \hat{r} + \frac{B}{r^3} \sin\theta \hat{\theta} \end{array} \right.$$

$$E_{t_i} = E_{t_o} \rightarrow A \sin\theta = \frac{B}{r^3} \sin\theta \Rightarrow Aa^3 = B \quad (I)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} E_{r_i} = -A \cos\theta \rightarrow D_{r_i} = -A\epsilon_0 \cos\theta \\ E_{r_o} = \frac{2B}{r^3} \cos\theta \rightarrow D_{r_o} = \frac{2B\epsilon_0}{r^3} \cos\theta \end{array} \right.$$

$$D_{n_2} - D_{n_1} = \rho_s \rightarrow D_{o_r} - D_{i_r} = \sigma_0 \cos\theta$$

$$\frac{2B\epsilon_0}{a^3} \cos\theta + A\epsilon_0 \cos\theta = \sigma_0 \cos\theta$$

$$\frac{2B\epsilon_0}{a^3} + A\epsilon_0 = \sigma_0 \quad (II)$$

$$(I), (II) \Rightarrow A = \frac{\sigma_0}{3\epsilon_0}$$

$$B = Aa^3 \Rightarrow B = \frac{\sigma_0 a^3}{3\epsilon_0}$$

مثال

در مجموعه شکل زیر، کره رسانای مرکزی توسط یک سیم بسیار نازک به پوسته رسانای کروی متصل شده است. بار نقطه‌ای  $1C$  در فاصله  $\frac{3}{2}a$  از کره مرکزی قرار دارد. در عین حال  $1C$  بار دیگر به پوسته کروی اعمال می‌شود. پتانسیل کره مرکزی کدام است؟ (سراسری ۱۳۸۶)


- (۱)  $\frac{1}{6\pi\epsilon_0 a}$
- (۲)  $\frac{1}{8\pi\epsilon_0 a}$
- (۳)  $\frac{1}{16\pi\epsilon_0 a}$
- (۴)  $\frac{11}{48\pi\epsilon_0 a}$

پاسخ:

چون کره و پوسته رسانا به هم وصل شده‌اند پس هم پتانسیل‌اند

$$V|_{r=a} = V|_{r=4a}$$

وقتی  $1C$  بار در فاصله  $\frac{3a}{2}$  از مرکز کره گذاشته شود، القا صورت می‌گیرد. در نتیجه به اندازه  $1C$  بار منفی روی سطح داخلی پوسته و روی کره داخلی و  $1C$  مثبت روی سطح خارجی پوسته القا خواهد کرد. از طرف دیگر  $1C$  بار نیز ما به پوسته اضافه کردیم. در نتیجه داریم:




$$q|_{R=4a} = 2C$$


$$V|_{R=a} = V|_{r=4a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{2}{4\pi\epsilon_0 (4a)} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0 a}$$

## تمرین:

اگر در محیط ۱ شدت میدان الکتریکی برابر  $\mathbf{E}_1 = 10\mathbf{a}_x - 6\mathbf{a}_y + 12\mathbf{a}_z$  V/m باشد، بردار پتانسیزگی، شدت میدان الکتریکی در محیط دوم، زاویه میدان الکتریکی محیط دوم با محور  $y$  و چگالی انرژی در دو محیط را بدست آورید.



یک کره هادی به شعاع  $a$  دارای بار آزاد  $Q$  بوده و نصف آن در یک مایع به ضریب دی الکتریک  $\epsilon_1$  و نصف دیگر آن در یک محیط گازی به ضریب دی الکتریک  $\epsilon_2$  قرار گرفته است. شدت میدان الکتریکی را در همه فضا بیابید.



# کاربرد معادلات میدانهای الکتریکی


➤ خازن

➤ مقاومت

➤ توری تصویر

## خازن

نسبت دامنه بار موجود بر روی یکی از دو صفحه هادی موازی و روبروی هم به اختلاف پتانسیل موجود بین این دو صفحه اصطلاحاً ظرفیت خازنی نامیده می‌شود. بنابراین:



$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}}{\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}$$

علامت منفی رابطه انتگرالی و تناژ و شدت میدان الکتریکی بدلیل عدم جبری بودن مقدار ظرفیت خازن در نظر گرفته نشده است.

### روش محاسبه


۱- با فرض وجود بار ولتاژ مابین صفحات خازن بر حسب بار فرض شده محاسبه و سپس با رابطه  $C = \frac{Q}{V}$  ظرفیت خازن بدست می‌آید. (قانون گوس)

۲- با فرض وجود اختلاف پتانسیل مابین صفحات خازن، بار بر روی آنها بر حسب پتانسیل فرضی محاسبه می‌شود. (معادله لاپلاس)

### استفاده از روش بار مفروض

- ابتدا دستگاه مختصات مناسب را انتخاب کنید
- بر روی هادیهای خازن بارهای  $+Q$  و  $-Q$  را فرض کنید
- با استفاده از قانون گوس، شدت میدان الکتریکی و سپس با استفاده از رابطه  $V = -\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$  اختلاف پتانسیل صفحات خازن را بدست آورید
- با استفاده از رابطه  $C = Q/V$  ظرفیت خازنی را محاسبه کنید

## خازن چند لایه سری




اگر مرز مشترک دی الکتریک‌ها با سطوح هادی موازی باشد، آن گاه خازن‌ها با هم سری‌اند.

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

$$\frac{1}{C} = \int_{\ell} \frac{d\ell}{\int_S \epsilon ds}$$

## خازن چند لایه موازی




اگر مرز مشترک بر سطوح هادی عمود باشد، خازن‌ها با هم موازی‌اند.

$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

$$C = \int dC$$

## خازن کوکسیال

این خازن بوسیله دو صفحه هادی استوانه‌ای شکل هم مرکز می‌باشد که مابین این دو استوانه از دی‌الکتریک پر شده است



$$Q = \epsilon \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \epsilon E_{\rho} 2\pi\rho L$$


$$\mathbf{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon\rho L} \mathbf{a}_{\rho}$$

$$V = -\int_2^1 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_b^a \left[ \frac{Q}{2\pi\epsilon\rho L} \mathbf{a}_{\rho} \right] \cdot d\rho \mathbf{a}_{\rho} \rightarrow C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln \frac{b}{a}}$$

$$= \frac{Q}{2\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a}$$

## خازن کروی

این خازن بوسیله دو صفحه هادی کروی شکل هم مرکز می‌باشد که مابین این دو کره از دی‌الکتریک پر شده است



$$Q = \epsilon \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \epsilon E_r 4\pi r^2$$

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \mathbf{a}_r$$

$$V = -\int_2^1 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_b^a \left[ \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \mathbf{a}_r \right] \cdot dr \mathbf{a}_r \rightarrow C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$


$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right]$$

$$b \rightarrow \infty, C = 4\pi\epsilon a$$



**مثال**

بین دو استوانه هادی هم‌محور به شعاع‌های  $a, b$  ( $a < b$ ) از عایقی با ضریب  $\epsilon = \frac{\epsilon_0}{r}$  پر شده است. ظرفیت خازن واحد طول آن چقدر است؟ (سراسری ۱۳۷۹)




$\frac{2\pi\epsilon_0}{b-a}$  (۴)     
  $2\pi\epsilon_0 \ln \frac{b}{a}$  (۳)     
  $2\pi\epsilon_0 \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$  (۲)     
  $2\pi\epsilon_0 (b-a)$  (۱)

**پاسخ:**

$$\frac{1}{C} = \int_a^b \frac{dr}{\int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{\epsilon_0}{r} r d\phi dz} \Rightarrow C = \frac{2\pi\epsilon_0}{b-a}$$

**مثال**

یک خازن کروی به شعاع‌های 10cm, 4cm با عایق فضای آزاد داریم. ضخامت عایقی که با ثابت دی‌الکتریک  $\epsilon_r = 5$  باید روی سطح رسانای داخلی قرار دهیم تا ظرفیت خازنی 3 برابر شود، چند سانتی‌متر است؟ (سراسری ۱۳۷۷)



$4$  (۴)     
  $3$  (۳)     
  $2.5$  (۲)     
  $2$  (۱)

**پاسخ:**

$$C_{1 \rightarrow 2} = \frac{4\pi 5\epsilon_0}{\frac{1}{4} - \frac{1}{x}} \quad C_{2 \rightarrow 3} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{x} - \frac{1}{10}} \quad C_{\text{جدید}} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{4} - \frac{1}{10}}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow \text{if } C_{\text{جدید}} = 3C_{\text{قدیم}} \Rightarrow x = 8 \Rightarrow x - 4 = 8 - 4 = 4$$

## مثال

دو صفحه هادی کروی هم مرکز یکی به شعاع  $a$  و به پتانسیل  $0$  ولت و دیگری به شعاع  $b$  و به پتانسیل  $V_0$  مفروضند. ظرفیت خازنی مابین این دو صفحه هادی را بیابید.

## پاسخ:

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left[ r^2 \frac{dV}{dr} \right] = 0$$

$$\frac{d}{dr} \left[ r^2 \frac{dV}{dr} \right] = 0$$

$$r^2 \frac{dV}{dr} = A$$

$$\frac{dV}{dr} = \frac{A}{r^2}$$

$$V = -\frac{A}{r} + B$$


$$r = b, V = 0 \rightarrow 0 = -\frac{A}{b} + B \quad \text{or} \quad B = \frac{A}{b}$$

$$V = A \left[ \frac{1}{b} - \frac{1}{r} \right]$$

$$r = a, V = V_0 \rightarrow V_0 = A \left[ \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right]$$

$$A = \frac{V_0}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} \rightarrow V = V_0 \frac{\left[ \frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right]}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla V = -\frac{dV}{dr} \mathbf{a}_r = -\frac{A}{r^2} \mathbf{a}_r \\ &= \frac{V_0}{r^2 \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right]} \mathbf{a}_r \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} Q &= \int \epsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{\epsilon_0 \epsilon_r V_0}{r^2 \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right]} r^2 \sin \theta \, d\phi \, d\theta \\ &= \frac{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r V_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \end{aligned}$$

$$C = \frac{Q}{V_0} = \frac{4\pi \epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

## مقاومت

نسبت ولتاژ دو سر یک هادی به جریان عبوری از آن هادی اصطلاحاً مقاومت اطلاق می‌شود. بنابراین:

### روش محاسبه

- ابتدا دستگاه مختصات مناسب را انتخاب کنید
- اکنون به یکی از روش زیر می‌توان عمل نمود:

۱- با استفاده از رابطه  $R = \frac{\ell}{\sigma S}$  و تعیین متغیرهای برداری مابین دو بخش هادی، مستقیماً مقاومت مابین دو هادی را محاسبه کنید

$$R = \frac{\ell}{\sigma S} \rightarrow R = \int_{\ell} \frac{d\ell}{\int_S \sigma ds}$$

۱- سطح مقطع یکنواخت باشد. (در طول مسیر)  
۲-  $\sigma$  یکنواخت باشد


۲- با فرض ولتاژ  $V$  مابین دو هادی مقاومت، معادله لاپلاس در فضای ما بین دو هادی حل شده و از روی آن، معادله شدت میدان استخراج می‌شود. سپس با استفاده از رابطه  $I = \int \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$  جریان در این فضا محاسبه شده و نهایتاً با استفاده از قانون اهم و تقسیم اختلاف پتانسیل بر جریان بدست آمده، مقاومت ما بین دو هادی تعیین می‌شود.

$$R = \frac{V}{I} = \frac{\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\oint \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}}$$

### مثال

مقاومت بین دو سطح استوانه در یک قطاع، با زاویه مرکزی  $\alpha$  چقدر است؟

پاسخ:



$$R = \frac{1}{\sigma} \int_a^b \frac{dr}{\int \int r \, d\varphi \, dz}$$


$$R = \frac{1}{\sigma} \int_a^b \frac{dr}{\int_0^h \int_0^\alpha r \, d\varphi \, dz} \rightarrow R = \frac{1}{\sigma h \alpha} \text{Ln} \frac{b}{a}$$

$$\alpha \rightarrow 2\pi \Rightarrow R = \frac{1}{2\pi\sigma h} \text{Ln} \frac{b}{a}$$

### مثال

مقاومت بین دو سطح کروی با زاویه فضایی  $\Omega$  را بیابید. (جریان در راستای شعاعی بخش می‌شود).

پاسخ:



$$R = \frac{1}{\sigma} \int_a^b \frac{dr}{\int \int r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\varphi}$$

$$R = \frac{1}{\sigma} \int_a^b \frac{dr}{r^2 \int \int \sin\theta \, d\theta \, d\varphi} \rightarrow R = \frac{1}{\Omega\sigma} \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right]$$

$$\Omega = 4\pi \rightarrow R = \frac{1}{4\pi\sigma} \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right]$$

**مثال**

چنانچه رسانایی یک عایق غیر کامل یک کابل هم محور، غیر یکنواخت و به صورت  $\sigma = \frac{\sigma_0}{1 + \frac{a}{r}}$  باشد، مقاومت موازی در واحد طول کابل بالا

کدام است؟ (a و b به ترتیب شعاع داخلی و بیرونی کابل است). (سراسری ۱۳۸۵)


$$\frac{1}{2\pi\sigma_0} \left[ \ln \frac{2b}{a^2} + \frac{b-a}{b} \right] \quad (1)$$

$$-\frac{1}{2\pi\sigma_0} \left[ ab - \frac{1}{2}(a^2 + b^2) \right] \quad (2)$$

$$\frac{1}{2\pi\sigma_0} \left[ \ln \frac{b}{a} + \frac{b-a}{b} \right] \quad (3)$$

$$-\frac{1}{2\pi\sigma_0} \left[ a^2b - \frac{1}{2}(a^2 + b^2) \right]^4 \quad (4)$$

**پاسخ:**



$$R = \int \frac{dr}{\int \int \int \frac{\sigma_0}{1 + \frac{a}{r}} \cdot r \, d\phi \, dz} = \frac{1}{\sigma_0 2\pi} \int \frac{dr}{\int \frac{r \, dz}{r+a}} = \frac{1}{2\pi\sigma_0} \int \frac{r+a}{r^2} dr$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma_0} \left[ \int \frac{dr}{r} + \int \frac{a}{r^2} dr \right] = \frac{1}{2\pi\sigma_0} \left[ \ln r \Big|_a^b + a \left( -\frac{1}{r} \right) \Big|_a^b \right] \Rightarrow R = \frac{1}{2\pi\sigma_0} \left( \ln \frac{b}{a} + \frac{b-a}{b} \right)$$

کره‌ای از رسانای کامل به شعاع  $a$  از نیمه داخل زمین قرار گرفته. رسانش زمین در ناحیه  $a < R < b$  برابر  $\sigma_1$  و در  $R > b$  برابر  $\sigma_2$  است. مقاومت زمین را وقتی توزیع جریان یکنواخت است بیابید. (سراسری ۱۳۷۸)

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma_1} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{2\pi\sigma_2} \frac{1}{b} \quad (۲)$$

$$R = \frac{1}{4\pi\sigma_2} \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{4\pi\sigma_1} \frac{1}{b} \quad (۴)$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma_2} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{2\pi\sigma_1} \frac{1}{b} \quad (۱)$$

$$R = \frac{1}{4\pi\sigma_1} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{4\pi\sigma_2} \frac{1}{b} \quad (۳)$$

پاسخ:




دو مقاومت سری

- (۱) مقاومت بین دو نیم‌کره با شعاع‌های  $a$  و  $b$
- (۲) مقاومت بین دو نیم‌کره با شعاع‌های  $\infty$  و  $b$

$$R = \frac{1}{\sigma} \int_a^b \frac{dr}{\int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi}$$

$$R = \frac{1}{\sigma} \int_a^b \frac{dr}{r^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin\theta \, d\theta \, d\phi} \rightarrow R = \frac{1}{\Omega\sigma} \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right]$$

$$\Omega = 4\pi \rightarrow R = \frac{1}{4\pi\sigma} \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right]$$



$$R = R_1 + R_2$$

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma_1} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{2\pi\sigma_2} \frac{1}{b}$$

## مثال

جسمی مطابق شکل مفروض است. اگر بخش پائینی آن که در ارتفاع صفر واقع شده است در پتانسیل صفر و بخش بالایی آن که در ارتفاع  $t$  واقع شده در پتانسیل  $V_0$  قرار گرفته باشد، مقاومت از لایه هادی پائینی تا لایه هادی بالایی را بدست آورید.

## پاسخ:

$$V(z = 0) = 0 \text{ and } V(z = t) = V_0$$

$$\frac{d^2V}{dz^2} = 0$$

$$V = Az + B$$

$$V(z = 0) = 0 \rightarrow 0 = 0 + B \quad \text{or} \quad B = 0$$


$$V(z = t) = V_0 \rightarrow V_0 = At \quad \text{or} \quad A = \frac{V_0}{t}$$

$$V = \frac{V_0}{t} z$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\frac{dV}{dz} \mathbf{a}_z = -\frac{V_0}{t} \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} = -\frac{\sigma V_0}{t} \mathbf{a}_z, \quad d\mathbf{S} = -\rho d\phi d\rho \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} I &= \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\rho=a}^b \int_{\phi=0}^{\pi/2} \frac{V_0 \sigma}{t} \rho d\phi d\rho \\ &= \frac{V_0 \sigma}{t} \cdot \frac{\pi}{2} \frac{\rho^2}{2} \Big|_a^b = \frac{V_0 \sigma \pi (b^2 - a^2)}{4t} \end{aligned}$$



$$R' = \frac{V_0}{I} = \frac{4t}{\sigma \pi (b^2 - a^2)}$$

$$\begin{aligned} R' &= \frac{\ell}{\sigma S} = \frac{t}{\sigma \frac{\pi}{4} (b^2 - a^2)} \\ &= \frac{4t}{\sigma \pi (b^2 - a^2)} \end{aligned}$$

## تئوری تصویر


این تئوری که در سال ۱۸۴۸ میلادی توسط کلونین ارائه شده است، جهت محاسبه بار الکتریکی، شدت میدان و پتانسیل الکتریکی در حضور هادیهای الکتریکی بکار برده می‌شود. هر چند این روش در مورد همه مسائل قابل اعمال نیست، ولی در مواردی که بکار برده می‌شود می‌تواند حل مسئله را بسیار ساده نماید.

طبق این تئوری، یک ساختار باری که در مقابل یک صفحه هادی قرار گرفته است می‌تواند به یک ساختار باری معادل که در مقابل یک صفحه هم پتانسیل قرار گرفته است، تبدیل شود.

### نحوه تشخیص مقدار و محل بار تصویر



در تشخیص مقدار بار تصویر و محل قرار گیری آن دو نکته بایستی مدنظر قرار گیرد:

- محل بار تصویر حتما باید در درون فضای هادی باشد.
- مقدار و محل بار بایستی طوری در نظر گرفته شود تا پتانسیل سطح هادی صفر یا برابر یک مقدار ثابت باشد.





## بار نقطه‌ای بر روی صفحه هادی (زمین)



$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_-$$

$$= \frac{Q \mathbf{r}_1}{4\pi\epsilon_0 r_1^3} + \frac{-Q \mathbf{r}_2}{4\pi\epsilon_0 r_2^3}$$

$$\mathbf{r}_1 = (x, y, z) - (0, 0, h) = (x, y, z - h)$$

$$\mathbf{r}_2 = (x, y, z) - (0, 0, -h) = (x, y, z + h)$$

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{x\mathbf{a}_x + y\mathbf{a}_y + (z-h)\mathbf{a}_z}{[x^2 + y^2 + (z-h)^2]^{3/2}} - \frac{x\mathbf{a}_x + y\mathbf{a}_y + (z+h)\mathbf{a}_z}{[x^2 + y^2 + (z+h)^2]^{3/2}} \right]$$

$$V = V_+ + V_-$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{[x^2 + y^2 + (z-h)^2]^{1/2}} - \frac{1}{[x^2 + y^2 + (z+h)^2]^{1/2}} \right\}$$

$$\rho_s = D_n = \epsilon_0 E_n \Big|_{z=0}$$

$$= \frac{-Qh}{2\pi[x^2 + y^2 + h^2]^{3/2}}$$

total induced charge on the conducting plane

$$Q_i = \int \rho_s dS = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-Qh dx dy}{2\pi[x^2 + y^2 + h^2]^{3/2}}$$



$$Q_i = -\frac{Qh}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{\rho d\rho d\phi}{[\rho^2 + h^2]^{3/2}}$$

$$Q_i = -\frac{Qh}{2\pi} 2\pi \int_0^{\infty} [\rho^2 + h^2]^{-3/2} \frac{1}{2} d(\rho^2)$$

$$= \frac{Qh}{[\rho^2 + h^2]^{1/2}} \Big|_0^{\infty}$$

$$= -Q$$

## بار خطی بر روی صفحه هادی (زمین)



$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_+ + \mathbf{E}_-$$

$$= \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0\rho_1} \mathbf{a}_{\rho_1} + \frac{-\rho_L}{2\pi\epsilon_0\rho_2} \mathbf{a}_{\rho_2}$$

$$\rho_1 = (x, y, z) - (0, y, h) = (x, 0, z - h)$$

$$\rho_2 = (x, y, z) - (0, y, -h) = (x, 0, z + h)$$

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \left[ \frac{x\mathbf{a}_x + (z - h)\mathbf{a}_z}{x^2 + (z - h)^2} - \frac{x\mathbf{a}_x + (z + h)\mathbf{a}_z}{x^2 + (z + h)^2} \right]$$

$$V = V_+ + V_-$$

$$= -\frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \rho_1 - \frac{-\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \rho_2$$

$$= -\frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

$$V = -\frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \left[ \frac{x^2 + (z - h)^2}{x^2 + (z + h)^2} \right]^{1/2}$$

$$\rho_S = D_n = \epsilon_0 E_z \Big|_{z=0} = \frac{-\rho_L h}{\pi(x^2 + h^2)}$$


$$\rho_i = \int \rho_S dx = -\frac{\rho_L h}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + h^2}$$

$$\begin{aligned} \rho_i &= -\frac{\rho_L h}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\alpha}{h} \\ &= -\rho_L \end{aligned}$$

### مثال

مطابق شکل، بار  $Q$  مابین دو نیم صفحه هادی که با یکدیگر زاویه  $90^\circ$  درجه دارند، قرار گرفته است. در چنین شرایطی شدت میدان الکتریکی را در نقطه دلخواه  $(x, y, z)$  بیابید.

### پاسخ:



$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[ \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right]$$


$$r_1 = [(x - a)^2 + y^2 + (z - b)^2]^{1/2}$$

$$r_2 = [(x + a)^2 + y^2 + (z - b)^2]^{1/2}$$

$$r_3 = [(x + a)^2 + y^2 + (z + b)^2]^{1/2}$$

$$r_4 = [(x - a)^2 + y^2 + (z + b)^2]^{1/2}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 \\ &= \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0(2b)^2} \mathbf{a}_z - \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0(2a)^2} \mathbf{a}_x + \frac{Q^2(2a\mathbf{a}_x + 2b\mathbf{a}_z)}{4\pi\epsilon_0[(2a)^2 + (2b)^2]^{3/2}} \\ &= \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0} \left\{ \left[ \frac{a}{(a^2 + b^2)^{3/2}} - \frac{1}{a^2} \right] \mathbf{a}_x + \left[ \frac{b}{(a^2 + b^2)^{3/2}} - \frac{1}{b^2} \right] \mathbf{a}_z \right\} \end{aligned}$$



$$N = \left( \frac{360^\circ}{\phi} - 1 \right)$$

تعداد بارهای تصویر

**مثال**

یک حلقه با چگالی یکنواخت  $\rho_\ell$  به شعاع  $d$  هم‌مرکز با کره هادی به شعاع  $a$  ( $d > a$ ) است و کره در پتانسیل صفر قرار دارد. چگالی بار خطی حلقه تصویر  $\rho'_\ell$  چقدر است؟ (سراسری ۱۳۸۲)


$$-\frac{a^4}{d^2} \rho_\ell \quad (۴)$$

$$-\frac{a}{d} \rho_\ell \quad (۳)$$

$$-\rho_\ell \quad (۲)$$

$$-\frac{d}{a} \rho_\ell \quad (۱)$$

**پاسخ:**




$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{O'A} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{O'A} = 0$$

$$V_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(R_1 + a)} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{(R_2 + a)} = 0$$

$$V_C = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(R_1 - a)} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{(a - R_2)} = 0$$

$$\rightarrow R_1 R_2 = a^2 \quad q' = -\frac{q}{R_1}$$



کل بار بیرون  $q = \rho_\ell 2\pi d$

$$q = \rho_\ell 2\pi d \Rightarrow \begin{cases} q' = -\rho_\ell 2\pi d \frac{a}{d} \\ R_2 = \frac{a^2}{d} \end{cases} \Rightarrow \rho'_\ell = \frac{-2\pi d \rho_\ell \frac{a}{d}}{2\pi \frac{a^2}{d}} \rightarrow \rho'_\ell = \frac{-\rho_\ell}{a} d$$

## مثال

حلقه‌ای به شعاع  $a$  با چگالی بار خطی  $\rho_\ell$  به موازات صفحه هادی زمین شده  $Z = 0$  و با فاصله  $h$  از آن قرار گرفته. چگالی بار الکتریکی سطحی در نقطه

$O$ ، درست در زیر مرکز دایره کدام است؟ (سراسری ۱۳۸۱)



$$\frac{-ah\rho_\ell}{(a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (f)$$

$$\frac{a^2 h\rho_\ell}{(a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (r)$$

$$\frac{a\rho_\ell}{(a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (z)$$

$$\frac{h^2 \rho_\ell}{(a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (1)$$

پاسخ:



$$E = \frac{\rho_\ell a h}{2\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho_\ell a h}{\epsilon_0 (a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} (-\hat{z})$$

$$\rho_s = D_n = \epsilon_0 E_n \Rightarrow \rho_s = \frac{-\rho_\ell a h}{(a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

الکترومغناطیس مهندسی

تیر و تفسیر  
سلطان راجی

## فصل چہارم

# معادلات لابلاس و پواسن

الکتر و مغناطیس مهندسی

تیر و تنظیم  
سلان راجی

## معادلات لاپلاس و پواسن

$$\left. \begin{array}{l} \text{Gauss's law} \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \nabla \cdot \varepsilon \mathbf{E} = \rho_v \\ \mathbf{E} = -\nabla V \end{array} \right\} \longrightarrow \nabla \cdot (-\varepsilon \nabla V) = \rho_v \longrightarrow \nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\varepsilon}$$

*Poisson's equation*

برای منطقه بدون بار  $\longrightarrow \nabla^2 V = 0$

*Laplace's equation.*

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0$$

## روش حل معادلات لاپلاس و پواسن

چنانچه تغییرات پتانسیل ناشی از تغییرات یک متغیر باشد، معادله لاپلاس یا پواسن با انتگرال گیری مستقیم از آنها حل می شود اما اگر متغیرهای پتانسیل بیش از یک متغیر باشد، بایستی با استفاده از روش جداسازی متغیرها نسبت به حل مسئله اقدام نمود.

جواب بدست آمده از مرحله قبلی با توجه به وجود ثابتهای انتگرال گیری جواب عمومی مسئله محسوب شده لذا جهت تعیین جواب دقیق مسئله بایستی با استفاده از شرایط مرزی مقدار ثابتهای انتگرال گیری را مشخص نمود.

پس از تعیین رابطه پتانسیل می توان با استفاده از روابط موجود نسبت به تعیین معادله شدت میدان الکتریکی و چگالی شار الکتریکی اقدام نمود.

## مثال

در شکل نشان داده شده در زیر، الکتروود سمت چپ (قاعده سمت چپ استوانه) دارای بار الکتریکی  $\rho_0$  بوده و سطح پتانسیل آن برابر  $V_0$  می‌باشد. اگر الکتروود سمت راست در پتانسیل 0 ولت قرار گرفته باشد، میزان نیروی پمپاژ بار از الکتروود سمت چپ به الکتروود سمت راست را بدست آورید.

## پاسخ:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$$

با توجه به شکل مسئله، وابستگی پتانسیل تنها به Z است.

$$\frac{d^2 V}{dz^2} = -\frac{\rho_0}{\epsilon}$$

$$\frac{dV}{dz} = -\frac{\rho_0 z}{\epsilon} + A$$


$$V = -\frac{\rho_0 z^2}{2\epsilon} + Az + B$$

$$V_0 = -0 + 0 + B \rightarrow B = V_0$$

$$0 = -\frac{\rho_0 d^2}{2\epsilon} + Ad + V_0$$

$$A = \frac{\rho_0 d}{2\epsilon} - \frac{V_0}{d}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla V = -\frac{dV}{dz} \mathbf{a}_z = \left( \frac{\rho_0 z}{\epsilon} - A \right) \mathbf{a}_z \\ &= \left[ \frac{V_0}{d} + \frac{\rho_0}{\epsilon} \left( z - \frac{d}{2} \right) \right] \mathbf{a}_z \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \int \rho_v \mathbf{E} dv = \rho_0 \int dS \int_{z=0}^d \mathbf{E} dz \\ &= \rho_0 S \left[ \frac{V_0 z}{d} + \frac{\rho_0}{2\epsilon} (z^2 - dz) \right] \Big|_0^d \mathbf{a}_z \\ \mathbf{F} &= \rho_0 S V_0 \mathbf{a}_z \end{aligned}$$

$$\text{pressure} = \frac{F}{S} = \rho_0 V_0 = 25 \times 10^{-3} \times 22 \times 10^3 = 550 \text{ N/m}^2$$



## مثال

دو نیم صفحه یکی در  $\phi = 0$  با پتانسیل 0 ولت و دیگری در  $\phi = 30^\circ$  با پتانسیل 100 ولت مفروضند. معادله پتانسیل و میدان الکتریکی را در فضای مابین دو صفحه محاسبه کنید.

## پاسخ:

$$\nabla^2 V = \frac{1}{\rho^2} \frac{d^2 V}{d\phi^2} = 0$$

$$\frac{d^2 V}{d\phi^2} = 0$$


$$V = A\phi + B$$

$$\text{When } \phi = 0, V = 0, \quad 0 = 0 + B \rightarrow B = 0$$

$$\text{When } \phi = \phi_0, V = V_0, \quad V_0 = A\phi_0 \rightarrow A = \frac{V_0}{\phi_0}$$

$$V = \frac{V_0}{\phi_0} \phi$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\frac{1}{\rho} \frac{dV}{d\phi} \mathbf{a}_\phi = -\frac{V_0}{\rho\phi_0} \mathbf{a}_\phi$$



Substituting  $V_0 = 100$  and  $\phi_0 = \pi/6$  gives

$$V = \frac{600}{\pi} \phi \quad \text{and} \quad \mathbf{E} = \frac{600}{\pi\rho} \mathbf{a}_\phi$$

دو مخروط هادی یکی در  $\theta = 18^\circ$  با پتانسیل 0 ولت و دیگری در  $\theta = 30^\circ$  با پتانسیل 50 ولت مفروضند. معادله پتانسیل و میدان الکتریکی را در فضای مابین دو صفحه محاسبه کنید.

پاسخ:

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left[ \sin \theta \frac{dV}{d\theta} \right] = 0$$

$$\frac{d}{d\theta} \left[ \sin \theta \frac{dV}{d\theta} \right] = 0$$

$$\sin \theta \frac{dV}{d\theta} = A$$

$$\frac{dV}{d\theta} = \frac{A}{\sin \theta}$$

$$\begin{aligned} V &= A \int \frac{d\theta}{\sin \theta} = A \int \frac{d\theta}{2 \cos \theta/2 \sin \theta/2} \\ &= A \int \frac{1/2 \sec^2 \theta/2 d\theta}{\tan \theta/2} \\ &= A \int \frac{d(\tan \theta/2)}{\tan \theta/2} \\ &= A \ln (\tan \theta/2) + B \end{aligned}$$

$$V(\theta = \theta_1) = 0 \rightarrow 0 = A \ln (\tan \theta_1/2) + B$$


$$B = -A \ln (\tan \theta_1/2)$$

$$V = A \ln \left[ \frac{\tan \theta/2}{\tan \theta_1/2} \right]$$

$$V(\theta = \theta_2) = V_0 \rightarrow V_0 = A \ln \left[ \frac{\tan \theta_2/2}{\tan \theta_1/2} \right]$$

$$A = \frac{V_0}{\ln \left[ \frac{\tan \theta_2/2}{\tan \theta_1/2} \right]}$$

$$\begin{aligned} V &= \frac{V_0 \ln \left[ \frac{\tan \theta/2}{\tan \theta_1/2} \right]}{\ln \left[ \frac{\tan \theta_2/2}{\tan \theta_1/2} \right]} \\ E &= -\nabla V = -\frac{1}{r} \frac{dV}{d\theta} \mathbf{a}_\theta = -\frac{A}{r \sin \theta} \mathbf{a}_\theta \\ &= -\frac{V_0}{r \sin \theta \ln \left[ \frac{\tan \theta_2/2}{\tan \theta_1/2} \right]} \mathbf{a}_\theta \end{aligned}$$



Taking  $\theta_1 = \pi/10$ ,  $\theta_2 = \pi/6$ , and  $V_0 = 50$  gives

$$V = \frac{50 \ln \left[ \frac{\tan \theta/2}{\tan \pi/20} \right]}{\ln \left[ \frac{\tan \pi/12}{\tan \pi/20} \right]} = 95.1 \ln \left[ \frac{\tan \theta/2}{0.1584} \right] V$$

$$E = -\frac{95.1}{r \sin \theta} \mathbf{a}_\theta \text{ V/m}$$

## مثال

دو صفحه هادی نشان داده شده در شکل زیر در پتانسیل صفر قرار دارند. اگر ضخامتی به ارتفاع  $a$  از ماده با دی الکتریک  $\epsilon_2$  پر شده باشد، و بر روی این دی الکتریک باری با چگالی سطحی  $\rho_s$  قرار گرفته باشد، معادله پتانسیل در فضای مابین دو هادی را بدست آورید.

## پاسخ:

$$\nabla^2 V = \frac{d^2 V}{dx^2} = 0$$

$$V = Ax + B$$

$$V_1 = A_1 x + B_1, \quad x > a$$

$$V_2 = A_2 x + B_2, \quad x < a$$

$$V_1(x = d) = 0$$

$$V_2(x = 0) = 0$$

$$V_1(x = a) = V_2(x = a)$$

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s \Big|_{x=a}$$

$$0 = A_1 d + B_1 \rightarrow B_1 = -A_1 d$$


$$0 = 0 + B_2 \rightarrow B_2 = 0$$

$$A_1 a + B_1 = A_2 a$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} = -\epsilon \nabla V$$

$$\rho_s = D_{1n} - D_{2n} = \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = -\epsilon_1 \frac{dV_1}{dx} + \epsilon_2 \frac{dV_2}{dx}$$

$$\rho_s = -\epsilon_1 A_1 + \epsilon_2 A_2$$



$$\mathbf{E}_1 = -A_1 \mathbf{a}_x = \frac{\rho_s \mathbf{a}_x}{\epsilon_1 \left[ 1 + \frac{\epsilon_2 d}{\epsilon_1 a} - \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \right]}$$

$$\mathbf{E}_2 = -A_2 \mathbf{a}_x = \frac{-\rho_s \left( \frac{d}{a} - 1 \right) \mathbf{a}_x}{\epsilon_1 \left[ 1 + \frac{\epsilon_2 d}{\epsilon_1 a} - \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \right]}$$

در درون یک قاب مستطیلی که سطح مقطع آن در شکل زیر نشان داده شده است، تابع پتانسیل را محاسبه کنید.

پاسخ:


$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$$

$$V(x = 0, 0 \leq y \leq a) = 0$$

$$V(x = b, 0 \leq y \leq a) = 0$$

$$V(0 \leq x \leq b, y = 0) = 0$$

$$V(0 \leq x \leq b, y = a) = V_0$$



$$V(x, y) = X(x) Y(y)$$

$$X''Y + Y''X = 0$$

$$-\frac{X''}{X} = \frac{Y''}{Y}$$

$$-\frac{X''}{X} = \frac{Y''}{Y} = \lambda$$

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$Y'' - \lambda Y = 0$$

$$V(0, y) = X(0)Y(y) = 0 \rightarrow X(0) = 0$$

$$V(b, y) = X(b)Y(y) = 0 \rightarrow X(b) = 0$$

$$V(x, 0) = X(x)Y(0) = 0 \rightarrow Y(0) = 0$$

$$V(x, a) = X(x)Y(a) = V_0 \text{ (inseparable)}$$

## CASE A.

$$\lambda = 0$$


$$X''' = 0 \quad \text{or} \quad \frac{d^2X}{dx^2} = 0$$

$$X = Ax + B$$

$$X(x = 0) = 0 \rightarrow 0 = 0 + B \quad \text{or} \quad B = 0$$

$$X(x = b) = 0 \rightarrow 0 = A \cdot b + 0 \quad \text{or} \quad A = 0$$

$$X(x) = 0$$



## CASE B.

$$\lambda < 0, \lambda = -\alpha^2$$

$$-\frac{X''}{X} = \frac{Y''}{Y} = \lambda$$

$$X'' - \alpha^2 X = 0$$

$$m^2 - \alpha^2 = 0$$

$$m = \pm \alpha$$

$$X(x) = A_1 e^{\alpha x} + A_2 e^{-\alpha x}$$

$$\cosh \alpha x = (e^{\alpha x} + e^{-\alpha x})/2$$

$$\sinh \alpha x = (e^{\alpha x} - e^{-\alpha x})/2$$

$$e^{\alpha x} = \cosh \alpha x + \sinh \alpha x \quad \text{and} \quad e^{-\alpha x} = \cosh \alpha x - \sinh \alpha x$$

$$X(x) = B_1 \cosh \alpha x + B_2 \sinh \alpha x$$

$$B_1 = A_1 + A_2 \quad B_2 = A_1 - A_2$$

$$X(x = 0) = 0 \rightarrow 0 = B_1 \cdot (1) + B_2 \cdot (0) \quad \text{or} \quad B_1 = 0$$

$$X(x = b) = 0 \rightarrow 0 = 0 + B_2 \sinh \alpha b$$

$$X(x) = 0$$

CASE C.

$$\lambda > 0 \quad \lambda = \beta^2$$

$$X'' + \beta^2 X = 0$$

$$X(x) = C_0 e^{j\beta x} + C_1 e^{-j\beta x}$$

$$e^{j\beta x} = \cos \beta x + j \sin \beta x$$

$$e^{-j\beta x} = \cos \beta x - j \sin \beta x$$

$$X(x) = g_0 \cos \beta x + g_1 \sin \beta x$$

$$g_0 = C_0 + C_1 \text{ and } g_1 = C_0 - jC_1$$


$$X(x=0) = 0 \rightarrow 0 = g_0 \cdot (1) + 0 \quad \text{or} \quad g_0 = 0$$

$$X(x=b) = 0 \rightarrow 0 = 0 + g_1 \sin \beta b$$

$$\sin \beta b = 0 = \sin n\pi$$

$$\beta = \frac{n\pi}{b} \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

$$X_n(x) = g_n \sin \frac{n\pi x}{b}$$



پاسخ:

$$\lambda = \beta^2 = \frac{n^2 \pi^2}{b^2}$$

$$Y'' - \beta^2 Y = 0$$

$$Y(y) = h_0 \cosh \beta y + h_1 \sinh \beta y$$

$$Y(y=0) = 0 \rightarrow 0 = h_0 \cdot (1) + 0 \quad \text{or} \quad h_0 = 0$$

$$Y_n(y) = h_n \sinh \frac{n\pi y}{b}$$

$$V_n(x, y) = g_n h_n \sin \frac{n\pi x}{b} \sinh \frac{n\pi y}{b}$$

superposition theorem

$$V = c_1 V_1 + c_2 V_2 + c_3 V_3 + \dots + c_n V_n$$

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi x}{b} \sinh \frac{n\pi y}{b}$$

where  $c_n = \frac{g_n h_n}{g_n h_n}$

$$V(x, y = a) = V_o = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi x}{b} \sinh \frac{n\pi a}{b}$$

Multiplying both sides by  $\sin m\pi x/b$  and integrating over  $0 < x < b$  gives

$$\int_0^b V_o \sin \frac{m\pi x}{b} dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sinh \frac{n\pi a}{b} \int_0^b \sin \frac{m\pi x}{b} \sin \frac{n\pi x}{b} dx$$

$$\int_0^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi/2, & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^b V_o \sin \frac{n\pi x}{b} dx = c_n \sinh \frac{n\pi a}{b} \int_0^b \sin^2 \frac{n\pi x}{b} dx$$

$$-V_o \frac{b}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{b} \Big|_0^b = c_n \sinh \frac{n\pi a}{b} \frac{1}{2} \int_0^b \left(1 - \cos \frac{2n\pi x}{b}\right) dx$$

$$\frac{V_o b}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = c_n \sinh \frac{n\pi a}{b} \cdot \frac{b}{2}$$


$$c_n \sinh \frac{n\pi a}{b} = \frac{2V_o}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \begin{cases} \frac{4V_o}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$c_n = \begin{cases} \frac{4V_o}{n\pi \sinh \frac{n\pi a}{b}}, & n = \text{odd} \\ 0, & n = \text{even} \end{cases}$$

$$V(x, y) = \frac{4V_o}{\pi} \sum_{n=1,3,5}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi x}{b} \sinh \frac{n\pi y}{b}}{n \sinh \frac{n\pi a}{b}}$$

(b) For  $x = a/2$  and  $y = 3a/4$ , where  $b = 2a$ , we have

$$\begin{aligned} V\left(\frac{a}{2}, \frac{3a}{4}\right) &= \frac{4V_o}{\pi} \sum_{n=1,3,5}^{\infty} \frac{\sin n\pi/4 \sinh 3n\pi/8}{n \sinh n\pi/2} \\ &= \frac{4V_o}{\pi} \left[ \frac{\sin \pi/4 \sinh 3\pi/8}{\sinh \pi/2} + \frac{\sin 3\pi/4 \sinh 9\pi/8}{3 \sinh 3\pi/2} \right. \\ &\quad \left. + \frac{\sin 5\pi/4 \sinh 15\pi/4}{5 \sinh 5\pi/4} + \dots \right] \\ &= \frac{4V_o}{\pi} (0.4517 + 0.0725 - 0.01985 - 0.00645 + \dots) \\ &= 0.6374V_o \end{aligned}$$



# میدانهای مغناطیسی

➤ شدت میدان مغناطیسی

▪ قانون بیوساوار

▪ قانون آمپر

➤ پجالی شار مغناطیسی

➤ تابع پتانسیل مغناطیسی

➤ معادلات پواسن مغناطیسی

➤ نیرو در میدانهای مغناطیسی

➤ گشتاور مغناطیسی

➤ مواد مغناطیسی

➤ شرایط مرزی

➤ اندوکتانس

➤ انرژی مغناطیسی

➤ مدارهای مغناطیسی




همانطور که در مباحث قبلی مشاهده شد، بارهای الکتریکی ساکن سبب بوجود آمدن میدان الکتریکی ساکن می‌شوند. اما اگر همین بارهای الکتریکی با یک سرعت ثابت شروع به حرکت نمایند، میدان مغناطیسی ساکن را بوجود خواهند آورد. بعبارت دیگر، میدان مغناطیسی ساکن در اثر حرکت بارهای الکتریکی (جریان) بوجود می‌آید.

مباحث مغناطیس دارای ارتباط نزدیکی با مباحث الکتریسیته می‌باشد. هنگامی که در الکتریسیته صحبت از شدت میدان و چگالی شار الکتریکی می‌شود در مغناطیس نیز از شدت میدان و چگالی شار مغناطیسی مورد بحث قرار می‌گیرد. در جدول ارائه شده در زیر، مشابهت روابط الکتریسیته و مغناطیس مورد اشاره قرار گرفته است.


Term	Electric	Magnetic
Basic laws	$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_r^2} \mathbf{a}_r$	$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I d\mathbf{l} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2}$
	$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{enc}$	$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{enc}$
Force law	$\mathbf{F} = QE$	$\mathbf{F} = Q\mathbf{u} \times \mathbf{B}$
Source element	$dQ$	$Q\mathbf{u} = I d\mathbf{l}$
Field intensity	$E = \frac{V}{\ell} \text{ (V/m)}$	$H = \frac{I}{\ell} \text{ (A/m)}$
Flux density	$\mathbf{D} = \frac{\Psi}{S} \text{ (C/m}^2\text{)}$	$\mathbf{B} = \frac{\Psi}{S} \text{ (Wb/m}^2\text{)}$
Relationship between fields	$\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$	$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$
Potentials	$\mathbf{E} = -\nabla V$	$\mathbf{H} = -\nabla V_m \text{ (J = 0)}$
	$V = \int \frac{\rho_L d\mathbf{l}}{4\pi\epsilon r}$	$\mathbf{A} = \int \frac{\mu I d\mathbf{l}}{4\pi R}$
Flux	$\Psi = \int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$ $\Psi = Q = CV$ $I = C \frac{dV}{dt}$	$\Psi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ $\Psi = LI$ $V = L \frac{dI}{dt}$
Energy density	$w_E = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$	$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$
Poisson's equation	$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$	$\nabla^2 A = -\mu J$

در مباحث مغناطیسی دو قانون اساسی وجود دارد: قانون بیوساوار و قانون جریان آمپر. قانون بیوساوار همانند قانون کولن در الکتریسیته قانون کلی محاسبات شدت میدان می‌باشد. قانون آمپر نیز مشابه قانون گوس جهت تعیین میدان در حالت‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد



## قانون بیوساوار

طبق قانون بیوساوار، شدت میدان مغناطیسی حاصل از ممان جریان الکتریکی  $I dL$  در نقطه  $P$  متناسب با جریان موجود در درون ممان و سینوس زاویه مابین ممان و خط واصل آن به نقطه  $P$  و معکوس مجذور فاصله ممان تا نقطه مشاهده می‌باشد.





$$dH \propto \frac{I dl \sin \alpha}{R^2}$$

$$dH = \frac{kI dl \sin \alpha}{R^2}$$

In SI units,  $k = 1/4\pi$

$$dH = \frac{I dl \sin \alpha}{4\pi R^2}$$

$$d\mathbf{H} = \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2} = \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{R}}{4\pi R^3}$$





$$I d\mathbf{l} \equiv \mathbf{K} dS \equiv \mathbf{J} dv$$

$$\mathbf{H} = \int_L \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2} \quad (\text{line current})$$

$$\mathbf{H} = \int_S \frac{\mathbf{K} dS \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2} \quad (\text{surface current})$$

$$\mathbf{H} = \int_v \frac{\mathbf{J} dv \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2} \quad (\text{volume current})$$





میدان مغناطیسی ناشی از سیم نیمه محدود

$$\mathbf{H} = \frac{I}{4\pi\rho} \mathbf{a}_\phi$$

میدان مغناطیسی ناشی از سیم نامحدود

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{a}_\phi$$

شدت میدان مغناطیسی ناشی از سیم راست حامل جریان

$$d\mathbf{H} = \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{R}}{4\pi R^3} \quad \text{قانون بیوساوار}$$

$$d\mathbf{l} = dz \mathbf{a}_z \text{ and } \mathbf{R} = \rho \mathbf{a}_\rho - z \mathbf{a}_z$$

$$d\mathbf{l} \times \mathbf{R} = \rho dz \mathbf{a}_\phi$$

$$\mathbf{H} = \int \frac{I \rho dz}{4\pi[\rho^2 + z^2]^{3/2}} \mathbf{a}_\phi$$


$$z = \rho \cot \alpha, dz = -\rho \operatorname{cosec}^2 \alpha d\alpha$$

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= -\frac{1}{4\pi} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\rho^2 \operatorname{cosec}^2 \alpha d\alpha}{\rho^3 \operatorname{cosec}^3 \alpha} \mathbf{a}_\phi \\ &= -\frac{I}{4\pi\rho} \mathbf{a}_\phi \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin \alpha d\alpha \end{aligned}$$

$$\mathbf{H} = \frac{I}{4\pi\rho} (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1) \mathbf{a}_\phi$$

## مثال


در سیم مثلثی نشان داده شده در شکل زیر جریان ۱۰ آمپری جاری است. شدت میدان مغناطیسی ناشی از ضلع شماره یک این سیم مثلثی را در نقطه  $(0,0,5)$  بیابید.



پاسخ:

$$\cos \alpha_1 = \cos 90^\circ = 0, \quad \cos \alpha_2 = \frac{2}{\sqrt{29}}, \quad \rho = 5$$

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_1 &= \frac{I}{4\pi\rho} (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1) \mathbf{a}_\phi = \frac{10}{4\pi(5)} \left( \frac{2}{\sqrt{29}} - 0 \right) (-\mathbf{a}_y) \\ &= -59.1 \mathbf{a}_y \text{ mA/m} \end{aligned}$$



### مثال

یک سیم دایروی با معادله  $x^2 + y^2 = 9, z = 0$  حاوی جریان ۱۰ آمپری در جهت  $\Phi$  است. شدت میدان مغناطیسی ناشی از این سیم حلقوی را در نقاط  $(0,0,4)$  و  $(0,0,-4)$  بیابید.

### پاسخ:

$$d\mathbf{H} = \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{R}}{4\pi R^3}$$

$$d\mathbf{l} = \rho d\phi \mathbf{a}_\phi, \mathbf{R} = (0, 0, h) - (x, y, 0) = -\rho \mathbf{a}_\rho + h \mathbf{a}_z$$


$$d\mathbf{l} \times \mathbf{R} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_\rho & \mathbf{a}_\phi & \mathbf{a}_z \\ 0 & \rho d\phi & 0 \\ -\rho & 0 & h \end{vmatrix} = \rho h d\phi \mathbf{a}_\rho + \rho^2 d\phi \mathbf{a}_z$$

$$d\mathbf{H} = \frac{I}{4\pi[\rho^2 + h^2]^{3/2}} (\rho h d\phi \mathbf{a}_\rho + \rho^2 d\phi \mathbf{a}_z) = dH_\rho \mathbf{a}_\rho + dH_z \mathbf{a}_z$$

$\cos \phi$  or  $\sin \phi$  over  $0 \leq \phi \leq 2\pi$  gives zero

$$\mathbf{H} = \int dH_z \mathbf{a}_z = \int_0^{2\pi} \frac{I \rho^2 d\phi \mathbf{a}_z}{4\pi[\rho^2 + h^2]^{3/2}} = \frac{I \rho^2 2\pi \mathbf{a}_z}{4\pi[\rho^2 + h^2]^{3/2}}$$

$$\mathbf{H} = \frac{I \rho^2 \mathbf{a}_z}{2[\rho^2 + h^2]^{3/2}}$$



(a) Substituting  $I = 10 \text{ A}, \rho = 3, h = 4$  gives


$$\mathbf{H}(0, 0, 4) = \frac{10 (3)^2 \mathbf{a}_z}{2[9 + 16]^{3/2}} = 0.36 \mathbf{a}_z \text{ A/m}$$

(b)

$$\mathbf{H}(0, 0, -4) = \mathbf{H}(0, 0, 4) = 0.36 \mathbf{a}_z \text{ A/m}$$

**مثال**

از سیمی مطابق شکل، جریان ثابت  $I$  می‌گذرد. چگالی شار مغناطیسی ( $\vec{B}$ ) در مرکز مختصات چقدر است؟ (سراسری ۱۳۷۲)



$$\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{48} \hat{z} \quad (\gamma)$$

$$\vec{B} = \frac{-7\mu_0 I \hat{z}}{48\pi} \quad (1)$$

$$\vec{B} = \frac{-5\mu_0 I}{24\pi} \hat{z} \quad (\delta)$$


$$\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{36\pi} \hat{z} \quad (\epsilon)$$

**پاسخ:**

$$\begin{cases} \alpha = 37^\circ \\ \beta = 53^\circ \end{cases} \rightarrow x = 2.4m \quad \vec{H} = \frac{I}{4\pi} [\cos \alpha + \cos \beta] \Rightarrow \vec{H} = \frac{I}{4\pi \times 2.4} [0.6 + 0.8] \Rightarrow \vec{B} = \frac{-7\mu_0 I}{48\pi} \hat{z}$$

**مثال**

سیم حامل جریان سه آمپری را بصورت زیر در نظر بگیرید. چنانچه  $R=10\text{cm}$  باشد، چگالی شار مغناطیسی را در مبدا بیابید. (سراسری ۸۵)



$$30\mu_0 \hat{z} \quad (\delta) \quad 20\mu_0 \hat{z} \quad (\gamma) \quad 10\mu_0 \hat{z} \quad (\epsilon) \quad 3\mu_0 \hat{z} \quad (1)$$

**پاسخ:**

میدان ناشی از دایره کامل به شعاع  $a$  در مرکز برابر است با  $\frac{I}{2a}$

$$\vec{H}_{\text{ش}} = \frac{3}{4} \times \frac{I}{2R} (\hat{z}) + \frac{1}{2} \times \frac{I}{4R} (-\hat{z}) + \frac{1}{2} \times \frac{I}{6R} (\hat{z}) = 10\hat{z} \Rightarrow \vec{B} = 10\mu_0 \hat{z}$$

## مثال

نشان دهید شدت میدان مغناطیسی ناشی از یک سلونوئید که شامل  $N$  دور بوده و حامل جریان  $I$  می‌باشد، با رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$\mathbf{H} = \frac{nI}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \mathbf{a}_z$$

همچنین نشان دهید اگر طول سلونوئید بی‌نهایت در نظر گرفته شود، خواهیم داشت:

$$\mathbf{H} = nI \mathbf{a}_z$$

پاسخ:

$$dH_z = \frac{I dl a^2}{2[a^2 + z^2]^{3/2}} = \frac{I a^2 n dz}{2[a^2 + z^2]^{3/2}}$$

$$dl = n dz = (N/\ell) dz$$

$$\tan \theta = a/z$$


$$dz = -a \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta = -\frac{[z^2 + a^2]^{3/2}}{a^2} \sin \theta d\theta$$

$$dH_z = -\frac{nI}{2} \sin \theta d\theta$$

$$H_z = -\frac{nI}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$$

$$\mathbf{H} = \frac{nI}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \mathbf{a}_z \quad \text{If } \ell \gg a \text{ or } \theta_2 \approx 0^\circ, \theta_1 \approx 180^\circ,$$

$$n = N/\ell \longrightarrow \mathbf{H} = \frac{NI}{2\ell} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \mathbf{a}_z$$



$$\cos \theta_2 = \frac{\ell/2}{[a^2 + \ell^2/4]^{1/2}} = -\cos \theta_1$$

$$\mathbf{H} = \frac{In\ell}{2[a^2 + \ell^2/4]^{1/2}} \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{H} = nI \mathbf{a}_z = \frac{NI}{\ell} \mathbf{a}_z$$

## قانون آمپر

طبق قانون آمپر، انتگرال خطی از مولفه مماسی شدت میدان مغناطیسی بر روی یک مسیر بسته، برابر جریان خالص گذرنده از درون آن مسیر بسته خواهد بود.

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}} \quad \text{قانون آمپر}$$

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} \quad \rightarrow \quad I_{\text{enc}} = \oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S}$$

$$I_{\text{enc}} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \quad \text{(تعریف چگالی جریان)}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

معادله سوم ماکسول

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \neq 0 \quad \rightarrow \quad \text{magnetostatic field is not conservative}$$



## جریان خطی بینهایت

$$I = \int H_\phi \mathbf{a}_\phi \cdot \rho d\phi \mathbf{a}_\phi$$


$$I = H_\phi \int \rho d\phi$$

$$I = H_\phi \cdot 2\pi\rho$$

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{a}_\phi$$








$$\mathbf{K} = K_y \mathbf{a}_y \text{ A/m}$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{enc} = K_y b$$

$$\mathbf{H} = \begin{cases} H_o \mathbf{a}_x & z > 0 \\ -H_o \mathbf{a}_x & z < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= \left( \int_1^2 + \int_2^3 + \int_3^4 + \int_4^1 \right) \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \\ &= 0(-a) + (-H_o)(-b) + 0(a) + H_o(b) \\ &= 2H_o b \end{aligned}$$



$$H_o = \frac{1}{2} K_y$$

$$\mathbf{H} = \begin{cases} \frac{1}{2} K_y \mathbf{a}_x, & z > 0 \\ -\frac{1}{2} K_y \mathbf{a}_x, & z < 0 \end{cases}$$

در حالت کلی، میدان مغناطیسی ناشی از صفحه بی‌نهایت به چگالی جریان صفحه‌ای  $\mathbf{k}$  
$$\mathbf{H} = \frac{1}{2} \mathbf{K} \times \mathbf{a}_n$$

## شدت میدان مغناطیسی ناشی از خط کواکسیال به طول بی نهایت

four possible regions:

$$0 \leq \rho \leq a, a \leq \rho \leq b, b \leq \rho \leq b + t, \rho \geq b + t$$

$$0 \leq \rho \leq a$$

$$\oint_{L_1} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}} = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\mathbf{J} = \frac{I}{\pi a^2} \mathbf{a}_z, \quad d\mathbf{S} = \rho d\phi d\rho \mathbf{a}_z$$

$$I_{\text{enc}} = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \frac{I}{\pi a^2} \int \rho d\phi d\rho = \frac{I}{\pi a^2} \pi \rho^2 = \frac{I \rho^2}{a^2}$$

$$H_\phi \int dl = H_\phi 2\pi\rho = \frac{I \rho^2}{a^2}$$

$$H_\phi = \frac{I \rho}{2\pi a^2}$$

$$a \leq \rho \leq b$$

$$\oint_{L_2} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}} = I$$

$$H_\phi 2\pi\rho = I$$

$$H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho}$$

$$b \leq \rho \leq b + t$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = H_\phi \cdot 2\pi\rho = I_{\text{enc}}$$

$$I_{\text{enc}} = I + \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\mathbf{J} = -\frac{I}{\pi[(b+t)^2 - b^2]} \mathbf{a}_z$$

$$I_{\text{enc}} = I - \frac{I}{\pi[(b+t)^2 - b^2]} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\rho=b}^{\rho} \rho d\rho d\phi$$



$$= I \left[ 1 - \frac{\rho^2 - b^2}{t^2 + 2bt} \right]$$

$$H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho} \left[ 1 - \frac{\rho^2 - b^2}{t^2 + 2bt} \right]$$

$$\rho \geq b + t$$

$$\oint_{L_4} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I - I = 0$$

$$H_\phi = 0$$



## مثال


ابعاد یک تروید در شکل زیر نمایش داده شده است. اگر تعداد دور این تروید برابر  $N$  و جریان آن برابر  $I$  باشد، شدت میدان مغناطیسی را در داخل و خارج آن حساب نمائید.

## پاسخ:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}} \rightarrow H \cdot 2\pi\rho = NI$$

$$H = \frac{NI}{2\pi\rho}, \quad \text{for } \rho_0 - a < \rho < \rho_0 + a$$

$$H_{\text{approx}} = \frac{NI}{2\pi\rho_0} = \frac{NI}{\ell}$$



Outside the toroid

$$NI - NI = 0 \text{ and hence } H = 0.$$


## چگالی شار مغناطیسی

چگالی شار مغناطیسی همانند چگالی شار الکتریکی، متناسب با میدان مغناطیسی موجود در فضا می‌باشد:

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$




permeability of free space



شار مغناطیسی گذرنده از یک سطح

$$\Psi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

(تسلا) وِبر / متر مربع



بار مغناطیسی همواره بصورت بار مثبت و منفی در کنار هم ظاهر می‌شود

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad \rightarrow \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{B} \, dv = 0 \quad \rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \end{aligned} \right\} \longrightarrow \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

جریان خطی


$$\mathbf{A} = \int_L \frac{\mu_0 I d\mathbf{l}}{4\pi R}$$

جریان سطحی

$$\mathbf{A} = \int_S \frac{\mu_0 \mathbf{K} dS}{4\pi R}$$

جریان حجمی

$$\mathbf{A} = \int_v \frac{\mu_0 \mathbf{J} dv}{4\pi R}$$



$$\mathbf{H} = \int_L \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2} \quad (\text{line current})$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{I d\mathbf{l}' \times \mathbf{R}}{R^3}$$

$$R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = [(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{1/2}$$

$$\nabla \left( \frac{1}{R} \right) = -\frac{(x - x')\mathbf{a}_x + (y - y')\mathbf{a}_y + (z - z')\mathbf{a}_z}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{3/2}} = -\frac{\mathbf{R}}{R^3}$$

$$\frac{\mathbf{R}}{R^3} = -\nabla \left( \frac{1}{R} \right) \quad \left( = \frac{\mathbf{a}_R}{R^2} \right)$$

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{B} &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_L I d\mathbf{l}' \times \nabla \left( \frac{1}{R} \right) \\ \nabla \times (f\mathbf{F}) &= f\nabla \times \mathbf{F} + (\nabla f) \times \mathbf{F} \end{aligned} \right\} \longrightarrow \left. \begin{aligned} d\mathbf{l}' \times \nabla \left( \frac{1}{R} \right) &= \frac{1}{R} \nabla \times d\mathbf{l}' - \nabla \times \left( \frac{d\mathbf{l}'}{R} \right) \\ d\mathbf{l}' \text{ is a function of } (x', y', z'), \nabla \times d\mathbf{l}' &= 0 \end{aligned} \right\} \longrightarrow d\mathbf{l}' \times \nabla \left( \frac{1}{R} \right) = -\nabla \times \frac{d\mathbf{l}'}{R}$$


$$\mathbf{B} = \nabla \times \int_L \frac{\mu_0 I d\mathbf{l}'}{4\pi R} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{A} = \int_L \frac{\mu_0 I d\mathbf{l}'}{4\pi R}$$

### مثال

با استفاده از تابع پتانسیل مغناطیسی نشان دهید اگر صفحه  $z = 0$  حامل جریان سطح به چگالی  $k = k_y a_y$  باشد، شدت میدان مغناطیسی در یک نقطه دلخواه از فضا برابر خواهد بود با:

$$\mathbf{H} = \begin{cases} 1/2 K_y \mathbf{a}_x, & z > 0 \\ -1/2 K_y \mathbf{a}_x, & z < 0 \end{cases}$$

پاسخ:



$$d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 \mathbf{K} dS}{4\pi R}$$

$$\mathbf{K} = K_y \mathbf{a}_y, dS = dx' dy'$$

for  $z > 0$

$$R = |\mathbf{R}| = |(0, 0, z) - (x', y', 0)| \\ = [(x')^2 + (y')^2 + z^2]^{1/2}$$

$$d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 K_y dx' dy' \mathbf{a}_y}{4\pi [(x')^2 + (y')^2 + z^2]^{1/2}}$$

$$d\mathbf{B} = \nabla \times d\mathbf{A} = -\frac{\partial}{\partial z} dA_y \mathbf{a}_x \\ = \frac{\mu_0 K_y z dx' dy' \mathbf{a}_x}{4\pi [(x')^2 + (y')^2 + z^2]^{3/2}}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 K_y z \mathbf{a}_x}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx' dy'}{[(x')^2 + (y')^2 + z^2]^{3/2}}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 K_y z \mathbf{a}_x}{4\pi} \int_{\rho'=0}^{\infty} \int_{\phi'=0}^{2\pi} \frac{\rho' d\phi' d\rho'}{[(\rho')^2 + z^2]^{3/2}} \\ = \frac{\mu_0 K_y z \mathbf{a}_x}{4\pi} 2\pi \int_0^{\infty} [(\rho')^2 + z^2]^{-3/2} 1/2 d[(\rho')^2] \\ = \frac{\mu_0 K_y z \mathbf{a}_x}{2} \frac{-1}{[(\rho')^2 + z^2]^{1/2}} \Big|_{\rho'=0}^{\infty} \\ = \frac{\mu_0 K_y \mathbf{a}_x}{2}$$

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \frac{K_y}{2} \mathbf{a}_x, \quad \text{for } z > 0$$

$$\mathbf{H} = -\frac{K_y}{2} \mathbf{a}_x, \quad \text{for } z < 0$$

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

فرض  $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \rightarrow \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \nabla \times \mathbf{H}$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J} \quad \text{vector Poisson's equation}$$

$$\nabla^2 A_x = -\mu_0 J_x$$

$$\nabla^2 A_y = -\mu_0 J_y \quad \text{scalar Poisson's equations}$$

$$\nabla^2 A_z = -\mu_0 J_z$$

$$\begin{aligned} \oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= \int_S \nabla \times \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{\mu_0} \int_S \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} \end{aligned}$$

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = I$$

## نیروی وارد بر یک ذره باردار

اگر بار  $Q$  با سرعت  $u$  در میدان مغناطیسی  $B$  حرکت کند، بر آن نیرویی وارد می‌شود که مقدار این نیرو برابر است با:

$$\mathbf{F}_m = Q\mathbf{u} \times \mathbf{B}$$

$$\mathbf{F}_e = QE$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_m$$

$$\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \quad \text{Lorentz force equation}$$

Newton's second law of motion  $\rightarrow \mathbf{F} = m \frac{d\mathbf{u}}{dt} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})$

## نیروی وارد بر یک المان جریان دار

$$\mathbf{J} = \rho_v \mathbf{u}$$

$$I d\mathbf{l} = \mathbf{K} dS = \mathbf{J} dv$$


$$I d\mathbf{l} = \frac{dQ}{dt} d\mathbf{l} = dQ \frac{d\mathbf{l}}{dt} = dQ \mathbf{u} \quad \rightarrow \quad I d\mathbf{l} = \rho_v \mathbf{u} dv = dQ \mathbf{u}$$

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

$$\mathbf{F} = \oint_L I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

$$\mathbf{F} = \int_S \mathbf{K} dS \times \mathbf{B} \quad \text{or} \quad \mathbf{F} = \int_v \mathbf{J} dv \times \mathbf{B}$$





$d(d\mathbf{F}_1)$  نیروی وارد بر المان  $I_1 d\mathbf{l}_1$  از سیم 1 در اثر میدان مغناطیسی ممان  $d\mathbf{B}_2$  در اثر المان  $I_2 d\mathbf{l}_2$  از سیم 2

$$d(d\mathbf{F}_1) = I_1 d\mathbf{l}_1 \times d\mathbf{B}_2$$

قانون بیوساوار 
$$d\mathbf{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2 d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{a}_{R_{21}}}{4\pi R_{21}^2}$$

$$d(d\mathbf{F}_1) = \frac{\mu_0 I_1 d\mathbf{l}_1 \times (I_2 d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{a}_{R_{21}})}{4\pi R_{21}^2}$$

$$\mathbf{F}_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \oint_{L_1} \oint_{L_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \times (d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{a}_{R_{21}})}{R_{21}^2}$$

## مثال

یک سیم مستطیلی که حامل جریان  $I_2$  است مطابق شکل، بصورت موازی با یک سیم طویل که دارای جریان  $I_1$  است، قرار گرفته است. نشان دهید نیروی بین سیم طویل و سیم مستطیلی با رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$\mathbf{F} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi} \left[ \frac{1}{\rho_0} - \frac{1}{\rho_0 + a} \right] \mathbf{a}_\rho \text{ N}$$

پاسخ:


$$\mathbf{F}_\ell = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \mathbf{F}_4 = I_2 \oint d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{B}_1$$

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \rho_0} \mathbf{a}_\phi$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_1 &= I_2 \int d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{B}_1 = I_2 \int_{z=0}^b dz \mathbf{a}_z \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \rho_0} \mathbf{a}_\phi \\ &= -\frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi \rho_0} \mathbf{a}_\rho \quad (\text{attractive}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_3 &= I_2 \int d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{B}_1 = I_2 \int_{z=b}^0 dz \mathbf{a}_z \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(\rho_0 + a)} \mathbf{a}_\phi \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi(\rho_0 + a)} \mathbf{a}_\rho \quad (\text{repulsive}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_2 &= I_2 \int_{\rho=\rho_0}^{\rho_0+a} d\rho \mathbf{a}_\rho \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \rho} \mathbf{a}_\phi \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{\rho_0 + a}{\rho_0} \mathbf{a}_z \quad (\text{parallel}) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \mathbf{F}_4 &= I_2 \int_{\rho=\rho_0+a}^{\rho_0} d\rho \mathbf{a}_\rho \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \rho} \mathbf{a}_\phi \\ &= -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{\rho_0 + a}{\rho_0} \mathbf{a}_z \quad (\text{parallel}) \end{aligned}$$

$$\mathbf{F}_\ell = \frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi} \left[ \frac{1}{\rho_0} - \frac{1}{\rho_0 + a} \right] (-\mathbf{a}_\rho)$$

## گشتاور مغناطیسی

گشتاور مغناطیسی متناسب با نیروی چرخاننده‌ای است که بر یک جسم موجود در یک میدان مغناطیسی وارد می‌شود

مقدار گشتاور برابر است با حاصلضرب خارجی نیروی وارد بر محل و بازوی گشتاور که در حقیقت همان فاصله مابین اعمال نیرو و تکیه‌گاه حرکت است،

$$\mathbf{T} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$


$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= I \int_2^3 d\mathbf{l} \times \mathbf{B} + I \int_4^1 d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \\ &= I \int_0^\ell dz \mathbf{a}_z \times \mathbf{B} + I \int_\ell^0 dz \mathbf{a}_z \times \mathbf{B} \end{aligned}$$

$$|\mathbf{T}| = |\mathbf{F}_o| w \sin \alpha$$

$$T = BIlw \sin \alpha$$

$$T = BIS \sin \alpha$$


$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_o - \mathbf{F}_o = 0$$



$$\mathbf{m} = IS\mathbf{a}_n$$


ممان دو قطبی مغناطیسی

$$\mathbf{T} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$



## دوقطبی مغناطیسی

یک بار مغناطیسی شمال قطب مثبت و منفی و یا یک حلقه جریان کوچک معمولاً دوقطبی مغناطیسی نامیده می شود



$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint \frac{d\mathbf{l}}{r}$$

( $r \gg a$ , so that the loop appears small at the observation point),  
 $\mathbf{A}$  has only  $\phi$ -component

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I \pi a^2 \sin \theta \mathbf{a}_\phi}{4\pi r^2}$$


$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 \mathbf{m} \times \mathbf{a}_r}{4\pi r^2}$$

$$\mathbf{m} = I \pi a^2 \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_r = \sin \theta \mathbf{a}_\phi$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2 \cos \theta \mathbf{a}_r + \sin \theta \mathbf{a}_\theta)$$




a small current loop with  $\mathbf{m} = I\mathbf{S}$

a bar magnet with  $\mathbf{m} = Q_m \ell$

## مثال

ممان مغناطیسی حلقه مثلثی نشان داده شده در شکل زیر را محاسبه کنید.

پاسخ:



$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$$D = -(A^2 + B^2 + C^2)$$

$$(2, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 2) \longrightarrow x + y + z = 2$$

$$\mathbf{m} = I S \mathbf{a}_n$$

$$S = \text{loop area} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \frac{1}{2} (2\sqrt{2})(2\sqrt{2}) \sin 60^\circ \\ = 4 \sin 60^\circ$$

$$f(x, y, z) = x + y + z - 2 = 0,$$

$$\mathbf{a}_n = \pm \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \pm \frac{(\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z)}{\sqrt{3}}$$

$$\mathbf{m} = 5 (4 \sin 60^\circ) \frac{(\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z)}{\sqrt{3}} \\ = 10(\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z) A \cdot \text{m}^2$$

حلقه جریان کوچک  $L_1$  با مقدار ممان مغناطیسی  $5\mathbf{a}_z \text{ A/m}^2$  در مبدا قرار گرفته است. اگر حلقه جریان کوچک دیگری با نام  $L_2$  با مقدار ممان مغناطیسی  $3\mathbf{a}_y \text{ A/m}^2$  در نقطه  $(4, -3, 10)$  قرار گرفته باشد، گشتاور ایجاد شده بر روی  $L_2$  بدست آورید.

پاسخ:

$$\mathbf{T}_2 = \mathbf{m}_2 \times \mathbf{B}_1$$

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu_0 m_1}{4\pi r^3} (2 \cos \theta \mathbf{a}_r + \sin \theta \mathbf{a}_\theta)$$

$$\mathbf{m}_2 = 3\mathbf{a}_y = 3 (\sin \theta \sin \phi \mathbf{a}_r + \cos \theta \sin \phi \mathbf{a}_\theta + \cos \phi \mathbf{a}_\phi)$$

At  $(4, -3, 10)$ ,

$$r = \sqrt{4^2 + (-3)^2 + 10^2} = 5\sqrt{5}$$

$$\tan \theta = \frac{\rho}{z} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \rightarrow \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\tan \phi = \frac{y}{x} = \frac{-3}{4} \rightarrow \sin \phi = \frac{-3}{5}, \quad \cos \phi = \frac{4}{5}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_1 &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5}{4\pi \cdot 625 \sqrt{5}} \left( \frac{4}{\sqrt{5}} \mathbf{a}_r + \frac{1}{\sqrt{5}} \mathbf{a}_\theta \right) \\ &= \frac{10^{-7}}{625} (4\mathbf{a}_r + \mathbf{a}_\theta) \end{aligned}$$


$$\mathbf{m}_2 = 3 \left[ -\frac{3\mathbf{a}_r}{5\sqrt{5}} - \frac{6\mathbf{a}_\theta}{5\sqrt{5}} + \frac{4\mathbf{a}_\phi}{5} \right]$$

$$\begin{aligned} \mathbf{T} &= \frac{10^{-7} (3)}{625 (5\sqrt{5})} (-3\mathbf{a}_r - 6\mathbf{a}_\theta + 4\sqrt{5}\mathbf{a}_\phi) \times (4\mathbf{a}_r + \mathbf{a}_\theta) \\ &= 4.293 \times 10^{-11} (-6\mathbf{a}_r + 38.78\mathbf{a}_\theta + 24\mathbf{a}_\phi) \\ &= -0.258\mathbf{a}_r + 1.665\mathbf{a}_\theta + 1.03\mathbf{a}_\phi \text{ nN} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

# مواد مغناطیسی


در حالت کلی، مواد مغناطیسی بصورت الکترونهایی که هم به دور هسته و هم به دور خود می چرخند، در نظر گرفته می شود. این مدل همان مدل دو قطبی مغناطیسی است که می تواند بصورت یک حلقه جریان کوچک نیز مدل شود.

مغناطیس شدگی  $M$  برابر مقدار ممان دو قطبی مغناطیسی در واحد حجم می باشد.




$$M = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^N \mathbf{m}_k}{\Delta v}$$

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{\mu_0 \mathbf{m} \times \mathbf{a}_r}{4\pi r^2} \\ d\mathbf{m} &= \mathbf{M} dv' \end{aligned} \right\} \rightarrow d\mathbf{A} = \frac{\mu_0 \mathbf{M} \times \mathbf{a}_R}{4\pi R^2} dv' = \frac{\mu_0 \mathbf{M} \times \mathbf{R}}{4\pi R^3} dv'$$



$$\left. \begin{aligned} R &= |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = [(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{1/2} \\ \nabla\left(\frac{1}{R}\right) &= -\frac{(x - x')\mathbf{a}_x + (y - y')\mathbf{a}_y + (z - z')\mathbf{a}_z}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{3/2}} = -\frac{\mathbf{R}}{R^3} \end{aligned} \right\} \rightarrow \frac{\mathbf{R}}{R^3} = \nabla' \frac{1}{R}$$



$$\mathbf{M} \times \nabla' \frac{1}{R} = \frac{1}{R} \nabla' \times \mathbf{M} - \nabla' \times \frac{\mathbf{M}}{R}$$

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{v'} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}}{R} dv' - \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{v'} \nabla' \times \frac{\mathbf{M}}{R} dv'$$

$$\int_{v'} \nabla' \times \mathbf{F} dv' = - \oint_{S'} \mathbf{F} \times d\mathbf{S}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{v'} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}}{R} dv' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\mathbf{M} \times \mathbf{a}_n}{R} dS' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{v'} \frac{\mathbf{J}_b dv'}{R} + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\mathbf{K}_b dS'}{R} \end{aligned}$$

$$\mathbf{A} = \int_S \frac{\mu_0 \mathbf{K} dS}{4\pi R} \quad \mathbf{A} = \int_v \frac{\mu_0 \mathbf{J} dv}{4\pi R} \quad \rightarrow \quad \mathbf{K}_b = \mathbf{M} \times \mathbf{a}_n \quad \mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}$$

$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H}$$

In free space,  $\mathbf{M} = 0$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f \quad \text{or} \quad \nabla \times \left( \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \right) = \mathbf{J}_f$$

$\mathbf{J}_f$  is the free current volume density

In a material medium  $\mathbf{M} \neq 0$

$$\begin{aligned} \nabla \times \left( \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \right) &= \mathbf{J}_f + \mathbf{J}_b = \mathbf{J} \\ &= \nabla \times \mathbf{H} + \nabla \times \mathbf{M} \end{aligned}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H}$$


حساسیت مغناطیسی

$$\mathbf{B} = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} = \mu\mathbf{H}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0\mu_r\mathbf{H}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m = \frac{\mu}{\mu_0}$$

پرمابلیتہ نسبی



Material	$\mu_r$
----------	---------

**Diamagnetics**

Bismuth	0.999833
Mercury	0.999968
Silver	0.9999736
Lead	0.9999831
Copper	0.9999906
Water	0.9999912
Hydrogen (s.t.p.)	≈ 1.0

**Paramagnetics**

Oxygen (s.t.p.)	0.999998
Air	1.00000037
Aluminum	1.000021
Tungsten	1.00008
Platinum	1.0003
Manganese	1.001

**Ferromagnetics**

Cobalt	250
Nickel	600
Soft iron	5000
Silicon-iron	7000



### Diamagnetics


دیا مگنتیک به دسته‌ای از مواد اطلاق می‌شود که در آنها حرکت الکترونها به دور هسته و حرکت چرخشی آنها به دور خودشان اثر همدیگر را خنثی کرده و در نتیجه ممان مغناطیسی ذاتی آنها برابر صفر می‌باشد. این دسته از مواد بطور ضعیف تحت تاثیر میدانهای مغناطیسی قرار می‌گیرند.



### Paramagnetics

در مواد پارامگنتیک برخلاف مواد دیا مگنتیک، حرکت الکترونها به دور هسته و حرکت چرخشی آنها به دور خودشان اثر همدیگر را بطور کامل خنثی نکرده و در نتیجه ممان مغناطیسی آنها صفر نمی‌باشد. این دسته از مواد بر خلاف دیا مگنتیکها وابستگی شدیدی به حرارت دارند.

### Ferromagnetics

مواد فرومگنتیک موادی هستند که اولاً به شدت تحت تاثیر میدانهای مغناطیسی قرار می‌گیرند. ثانياً اثر میدان مغناطیسی را حتی پس از دور کردن منبع مغناطیسی حفظ می‌کنند. این دسته از مواد اثر فرومغناطیسی خود را در اثر بالا رفتن دما از یک حد بیشتر از دست می‌دهند. اثر فرو مغناطیسی این دسته دارای اثر غیر خطی است. عبارت دیگر ضریب پرمایلیته این مواد دارای یک منحنی غیر خطی مطابق شکل زیر است که سبب بوجود آمدن پس ماند مغناطیسی در این مواد می‌شود.





$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$$

$$\Delta h \rightarrow 0$$

$$B_{1n} \Delta S - B_{2n} \Delta S = 0$$

$$B_{1n} = B_{2n} \quad \text{or} \quad \mu_1 \mathbf{H}_{1n} = \mu_2 \mathbf{H}_{2n}$$

$$K \cdot \Delta w = H_{1t} \cdot \Delta w + H_{1n} \cdot \frac{\Delta h}{2} + H_{2n} \cdot \frac{\Delta h}{2} - H_{2t} \cdot \Delta w - H_{2n} \cdot \frac{\Delta h}{2} - H_{1n} \cdot \frac{\Delta h}{2}$$

$$\Delta h \rightarrow 0$$

$$H_{1t} - H_{2t} = K$$

$$\frac{B_{1t}}{\mu_1} - \frac{B_{2t}}{\mu_2} = K$$

$$(\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) \times \mathbf{a}_{n12} = \mathbf{K}$$

$$\mathbf{H}_{1t} = \mathbf{H}_{2t} \quad \text{or} \quad \frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}$$

## مثال

مطابق شکل، شدت میدان مغناطیسی در ناحیه  $y - x - 2 \leq 0$  با معادله  $\mathbf{H}_1 = -2\mathbf{a}_x + 6\mathbf{a}_y + 4\mathbf{a}_z$  مشخص شده است. با توجه به مشخصات داده شده، ممان مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی در محیط ۱ و همچنین شدت میدان مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی در محیط ۲ را بیابید.

## پاسخ:


$$y - x - 2 = 0$$

$$y - x - 2 \geq 0 \quad y - x - 2 \leq 0$$

2

1

$$\mathbf{a}_n = \frac{\nabla f}{|\nabla f|} = \frac{\mathbf{a}_y - \mathbf{a}_x}{\sqrt{2}}$$



$$(a) \quad \mathbf{M}_1 = \chi_{m1}\mathbf{H}_1 = (\mu_{r1} - 1)\mathbf{H}_1 = (5 - 1)(-2, 6, 4) \\ = -8\mathbf{a}_x + 24\mathbf{a}_y + 16\mathbf{a}_z \text{ A/m}$$

$$\mathbf{B}_1 = \mu_1\mathbf{H}_1 = \mu_0\mu_{r1}\mathbf{H}_1 = 4\pi \times 10^{-7}(5)(-2, 6, 4) \\ = -12.57\mathbf{a}_x + 37.7\mathbf{a}_y + 25.13\mathbf{a}_z \mu\text{Wb/m}^2$$

$$(b) \quad \mathbf{H}_{1n} = (\mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{a}_n)\mathbf{a}_n = \left[ (-2, 6, 4) \cdot \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}} \right] \frac{(-1, 1, 0)}{\sqrt{2}} \\ = -4\mathbf{a}_x + 4\mathbf{a}_y$$

$$\mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_{1n} + \mathbf{H}_{1t}$$

$$\mathbf{H}_{1t} = \mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_{1n} = (-2, 6, 4) - (-4, 4, 0) \\ = 2\mathbf{a}_x + 2\mathbf{a}_y + 4\mathbf{a}_z$$


$$\mathbf{H}_{2t} = \mathbf{H}_{1t} = 2\mathbf{a}_x + 2\mathbf{a}_y + 4\mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{B}_{2n} = \mathbf{B}_{1n} \rightarrow \mu_2\mathbf{H}_{2n} = \mu_1\mathbf{H}_{1n}$$

$$\mathbf{H}_{2n} = \frac{\mu_1}{\mu_2}\mathbf{H}_{1n} = \frac{5}{2}(-4\mathbf{a}_x + 4\mathbf{a}_y) = -10\mathbf{a}_x + 10\mathbf{a}_y$$

$$\mathbf{H}_2 = \mathbf{H}_{2n} + \mathbf{H}_{2t} = -8\mathbf{a}_x + 12\mathbf{a}_y + 4\mathbf{a}_z \text{ A/m}$$

$$\mathbf{B}_2 = \mu_2\mathbf{H}_2 = \mu_0\mu_{r2}\mathbf{H}_2 = (4\pi \times 10^{-7})(2)(-8, 12, 4) \\ = -20.11\mathbf{a}_x + 30.16\mathbf{a}_y + 10.05\mathbf{a}_z \mu\text{Wb/m}^2$$




شار پیوندی

$$\left. \begin{aligned} \lambda &= N\Psi \\ \lambda &\propto I \\ \lambda &= LI \end{aligned} \right\} \rightarrow L = \frac{\lambda}{I} = \frac{N\Psi}{I}$$

اندوکتانس خودی

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2 \rightarrow L = \frac{2W_m}{I^2}$$



$$\Psi_{12} = \int_{S_1} \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{S}$$

$$\lambda_{12} = N_1\Psi_{12}$$

$$M_{12} = \frac{\lambda_{12}}{I_2} = \frac{N_1\Psi_{12}}{I_2} \quad L_1 = \frac{\lambda_{11}}{I_1} = \frac{N_1\Psi_1}{I_1}$$

اندوکتانس متقابل  $M_{12} = M_{21}$

$$M_{21} = \frac{\lambda_{21}}{I_1} = \frac{N_2\Psi_{21}}{I_1} \quad L_2 = \frac{\lambda_{22}}{I_2} = \frac{N_2\Psi_2}{I_2}$$


$$W_m = W_1 + W_2 + W_{12}$$

$$= \frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 \pm M_{12}I_1I_2$$

الکترومغناطیس مهندسی

تیر و تنظیم  
سلطان راجی

- دستگاه مختصات مناسب را در نظر بگیرید
- فرض کنید جریان گذرنده از سیم پیچ I می باشد.
- با استفاده از قانون بیوساوار، شدت میدان مغناطیسی و به تبع آن شار مغناطیسی گذرنده از سطح مقطع سیم پیچ را بدست آورید.
- با استفاده از فرمول  $L = \frac{\lambda}{I} = \frac{N\Psi}{I}$  اندوکتانس سیم پیچ را محاسبه کنید.



چگالی انرژی مغناطیسی

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

$$w_m = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta W_m}{\Delta v} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

$$\Delta L = \frac{\Delta \Psi}{\Delta I} = \frac{\mu H \Delta x \Delta z}{\Delta I}$$

$$w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} B \cdot H = \frac{B^2}{2\mu}$$

$$\Delta W_m = \frac{1}{2} \Delta L \Delta I^2 = \frac{1}{2} \mu H^2 \Delta x \Delta y \Delta z$$

$$W_m = \int w_m dv$$

$$\Delta W_m = \frac{1}{2} \mu H^2 \Delta v$$

$$W_m = \frac{1}{2} \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dv = \frac{1}{2} \int \mu H^2 dv$$

$$dH_z = \frac{I dl a^2}{2[a^2 + z^2]^{3/2}} = \frac{Ia^2 n dz}{2[a^2 + z^2]^{3/2}}$$

$$dl = n dz = (N/\ell) dz$$

$$\tan \theta = a/z$$

$$dz = -a \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta = -\frac{[z^2 + a^2]^{3/2}}{a^2} \sin \theta d\theta$$

$$dH_z = -\frac{nl}{2} \sin \theta d\theta$$

$$H_z = -\frac{nl}{2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$$

$$\mathbf{H} = \frac{nl}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \mathbf{a}_z$$

$$n = N/\ell \rightarrow \mathbf{H} = \frac{NI}{2\ell} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \mathbf{a}_z$$

$$\cos \theta_2 = \frac{\ell/2}{[a^2 + \ell^2/4]^{1/2}} = -\cos \theta_1$$

$$\mathbf{H} = \frac{In\ell}{2[a^2 + \ell^2/4]^{1/2}} \mathbf{a}_z$$


If  $\ell \gg a$  or  $\theta_2 \approx 0^\circ$ ,  $\theta_1 \approx 180^\circ$ ,

$$\mathbf{H} = nI \mathbf{a}_z = \frac{NI}{\ell} \mathbf{a}_z$$

مثال

اندوکتانس خودی یک سلونوئید با طول بی‌نهایت را بدست آورید.

پاسخ:



$$B = \mu H = \mu In$$

$$\Psi = BS = \mu InS$$

$$\lambda' = \frac{\lambda}{\ell} = n\Psi = \mu n^2 IS$$


شار یوندی در واحد طول

$$L' = \frac{L}{\ell} = \frac{\lambda'}{I} = \mu n^2 S$$

$$L' = \mu n^2 S \quad \text{H/m}$$

اندوکتانس خودی یک کابل کوآکسیال به طول بی نهایت و شعاع داخلی  $a$  و شعاع خارجی  $b$  را بدست آورید.

پاسخ:



$$0 \leq \rho \leq a$$

$$\oint_{L_1} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}} = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\mathbf{J} = \frac{I}{\pi a^2} \mathbf{a}_z, \quad d\mathbf{S} = \rho d\phi d\rho \mathbf{a}_z$$

$$I_{\text{enc}} = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \frac{I}{\pi a^2} \iint \rho d\phi d\rho = \frac{I}{\pi a^2} \pi \rho^2 = \frac{I \rho^2}{a^2}$$

$$H_\phi \int dl = H_\phi 2\pi\rho = \frac{I \rho^2}{a^2} \quad H_\phi = \frac{I \rho}{2\pi a^2}$$

$$\mathbf{B}_1 = \frac{\mu I \rho}{2\pi a^2} \mathbf{a}_\phi$$

$$d\Psi_1 = B_1 d\rho dz = \frac{\mu I \rho}{2\pi a^2} d\rho dz$$

$$d\lambda_1 = d\Psi_1 \cdot \frac{I_{\text{enc}}}{I} = d\Psi_1 \cdot \frac{\pi \rho^2}{\pi a^2}$$

$$d\lambda_1 = \frac{\mu I \rho d\rho dz}{2\pi a^2} \cdot \frac{\rho^2}{a^2}$$

$$\lambda_1 = \int_{\rho=0}^a \int_{z=0}^{\ell} \frac{\mu I \rho^3 d\rho dz}{2\pi a^4} = \frac{\mu I \ell}{8\pi}$$

$$L_{\text{in}} = \frac{\lambda_1}{I} = \frac{\mu \ell}{8\pi} \quad L'_{\text{in}} = \frac{L_{\text{in}}}{\ell} = \frac{\mu}{8\pi}$$

$$a \leq \rho \leq b$$

$$\oint_{L_2} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}} = I$$

$$H_\phi 2\pi\rho = I$$

$$H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho}$$

$$\mathbf{B}_2 = \frac{\mu I}{2\pi\rho} \mathbf{a}_\phi$$

$$d\Psi_2 = B_2 d\rho dz = \frac{\mu I}{2\pi\rho} d\rho dz$$

$$\lambda_2 = \Psi_2 = \int_{\rho=a}^b \int_{z=0}^{\ell} \frac{\mu I d\rho dz}{2\pi\rho} = \frac{\mu I \ell}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$L_{\text{ext}} = \frac{\lambda_2}{I} = \frac{\mu \ell}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$


$$L = L_{\text{in}} + L_{\text{ext}} = \frac{\mu \ell}{2\pi} \left[ \frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right]$$

$$L' = \frac{L}{\ell} = \frac{\mu}{2\pi} \left[ \frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right]$$

## مثال

اندوکتانس واحد طول یک خط انتقال دو سیمه به طول بی‌نهایت و شعاع  $a$  و فاصله جدایی  $d$  را بدست آورید.

پاسخ:



$$\lambda_1 = \frac{\mu I \ell}{8\pi}$$

$$\lambda_2 = \Psi_2 = \int_{\rho=a}^{d-a} \int_{z=0}^{\ell} \frac{\mu I}{2\pi\rho} d\rho dz = \frac{\mu I \ell}{2\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{\mu I \ell}{8\pi} + \frac{\mu I \ell}{2\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

$$\lambda = 2(\lambda_1 + \lambda_2) = \frac{\mu I \ell}{\pi} \left[ \frac{1}{4} + \ln \frac{d-a}{a} \right] = LI$$


$$L' = \frac{L}{\ell} = \frac{\mu}{\pi} \left[ \frac{1}{4} + \ln \frac{d}{a} \right]$$



## مدارهای مغناطیسی

مفهوم مدارهای مغناطیسی که بر پایه حل مسائل مغناطیسی بنا شده است، برای تحلیل قطعات مغناطیسی مانند موتورها، ژنراتورها، ترانسفورماتورها و رله‌ها بکار گرفته می‌شود. با در نظر گیری پارامترهای معادل بین مدارهای الکتریکی و مغناطیسی طبق جدول زیر، امکان تحلیل اینگونه مدارها فراهم می‌شود.

Electric	Magnetic
Conductivity $\sigma$	Permeability $\mu$
Field intensity $E$	Field intensity $H$
Current $I = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$	Magnetic flux $\Psi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$
Current density $J = \frac{I}{S} = \sigma E$	Flux density $B = \frac{\Psi}{S} = \mu H$
Electromotive force (emf) $V$	Magnetomotive force (mmf) $\mathcal{F}$
Resistance $R$	Reluctance $\mathcal{R}$
Conductance $G = \frac{1}{R}$	Permeance $\mathcal{P} = \frac{1}{\mathcal{R}}$
Ohm's law $R = \frac{V}{I} = \frac{\ell}{\sigma S}$ or $V = E\ell = IR$	Ohm's law $\mathcal{R} = \frac{\mathcal{F}}{\Psi} = \frac{\ell}{\mu S}$ or $\mathcal{F} = H\ell = \Psi\mathcal{R} = NI$
Kirchhoff's laws: $\sum I = 0$ $\sum V - \sum RI = 0$	Kirchhoff's laws: $\sum \Psi = 0$ $\sum \mathcal{F} - \sum \mathcal{R} \Psi = 0$



$$\mathcal{F} = NI = \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$$

نیروی محرکه مغناطیسی

$$\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu S}$$

مقاومت مغناطیسی (رلوکتانس)

$$\mathcal{F} = \Psi \mathcal{R}$$

افت میدان مغناطیسی (معادل قانون اهم)

$$\Psi_1 = \Psi_2 = \Psi_3 = \dots = \Psi_n$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 + \mathcal{F}_2 + \dots + \mathcal{F}_n$$


عناصر سری

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 + \Psi_3 + \dots + \Psi_n$$

$$\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2 = \mathcal{F}_3 = \dots = \mathcal{F}_n$$

عناصر موازی

## نیرو مابین دو قطعه مغناطیسی



$$B_{1n} = B_{2n}$$

میدان مغناطیسی فاصله هوایی

میدان مغناطیسی درون آهن

$$W_m = \frac{1}{2} \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dv = \frac{1}{2} \int \mu H^2 dv \quad \rightarrow \quad -F dl = dW_m = 2 \left[ \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} S dl \right]$$

$$F = -2 \left( \frac{B^2 S}{2\mu_0} \right)$$

نیروی مغناطیسی در جهت کاهش فاصله هوایی ←


$$F = -\frac{B^2 S}{2\mu_0}$$

$$p = \frac{F}{S} = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} BH$$

## مثال

تروید نشان داده شده در شکل دارای شعاع مرکزی  $\rho_o = 10 \text{ cm}$  و شعاع داخلی  $a = 1 \text{ cm}$  می باشد. اگر جنس هسته بکار رفته در آن از فلزی با  $\mu = 1000 \mu_o$  باشد، و سیم پیچ بکاررفته در آن دارای ۲۰۰ دور باشد، مقدار جریان لازم برای سیم پیچ برای تولید ۰/۵ میلی وبر در هسته چقدر است.

## پاسخ:



### تحلیل میدانی

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_{\text{enc}} \rightarrow H \cdot 2\pi\rho = NI$$

$$H = \frac{NI}{2\pi\rho}, \quad \text{for } \rho_o - a < \rho < \rho_o + a$$

$$H_{\text{approx}} = \frac{NI}{2\pi\rho_o} = \frac{NI}{\ell}$$

$$B = \frac{\mu NI}{\ell} = \frac{\mu_o \mu_r NI}{2\pi\rho_o}$$

$$\Psi = BS = \frac{\mu_o \mu_r NI \pi a^2}{2\pi\rho_o}$$

$$I = \frac{2\rho_o \Psi}{\mu_o \mu_r N a^2} = \frac{2(10 \times 10^{-2})(0.5 \times 10^{-3})}{4\pi \times 10^{-7}(1000)(200)(1 \times 10^{-4})}$$

$$= \frac{100}{8\pi} = 3.979 \text{ A}$$



### تحلیل مدار ی

$$\mathcal{F} = NI = \Psi \mathcal{R} = \Psi \frac{\ell}{\mu S} = \Psi \frac{2\pi\rho_o}{\mu_o \mu_r \pi a^2}$$

$$I = \frac{2\rho_o \Psi}{\mu_o \mu_r N a^2} = 3.979 \text{ A}$$

در مدار مغناطیسی نشان داده شده در شکل زیر، جریان لازم برای سیم پیچ برای تولید چگالی شار مغناطیسی  $1.5 \text{ Wb/m}^2$  را بدست آورید. فرض کنید  $\mu = 50\mu_0$  و سطح مقطع تمامی شاخه‌ها برابر  $10$  سانتیمتر مربع است.

پاسخ:



$$R_1 = R_2 = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_r S} = \frac{30 \times 10^{-2}}{(4\pi \times 10^{-7})(50)(10 \times 10^{-4})} = \frac{3 \times 10^8}{20\pi}$$

$$R_3 = \frac{9 \times 10^{-2}}{(4\pi \times 10^{-7})(50)(10 \times 10^{-4})} = \frac{0.9 \times 10^8}{20\pi}$$

$$R_a = \frac{1 \times 10^{-2}}{(4\pi \times 10^{-7})(1)(10 \times 10^{-4})} = \frac{5 \times 10^8}{20\pi}$$

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_1}{2} = \frac{1.5 \times 10^8}{20\pi}$$

$$R_T = R_a + R_3 + R_1 \parallel R_2 = \frac{7.4 \times 10^8}{20\pi}$$

$$\mathcal{F} = NI = \Psi_a R_T$$


$$\Psi_a = \Psi = B_a S$$

$$I = \frac{B_a S R_T}{N} = \frac{1.5 \times 10 \times 10^{-4} \times 7.4 \times 10^8}{400 \times 20\pi} = 44.16 \text{ A}$$

## مثال

یک شاخه مغناطیسی U شکل جهت برداشتن بار ۴۰۰ کیلوگرمی بطوری طراحی شده است که اولا جنس هسته آن  $\mu_r = 3000$  و سطح مقطع آن  $40\text{cm}^2$  و طول متوسط آن برابر 50cm است. اگر طول شکافهای مابین هسته مغناطیسی و بار 0.1mm باشد، تعداد دورهای لازم سیم‌پیچ به شرط وجود جریان یک آمپری در آنها جهت برداشتن این بار ۴۰۰ کیلوگرمی را محاسبه کنید.

## پاسخ:



$$\mathcal{F} = NI = \Psi(\mathcal{R}_a + \mathcal{R}_i)$$

$$\mathcal{R}_a = \frac{l_a}{\mu S} = \frac{2 \times 0.1 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 40 \times 10^{-4}} = \frac{6 \times 10^6}{48\pi}$$

$$\mathcal{R}_i = \frac{l_i}{\mu_0 \mu_r S} = \frac{50 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 3000 \times 40 \times 10^{-4}} = \frac{5 \times 10^6}{48\pi}$$

$$\mathcal{F}_a = \frac{\mathcal{R}_a}{\mathcal{R}_a + \mathcal{R}_i} \mathcal{F} = \frac{6}{6 + 5} NI = \frac{6}{11} NI$$

$$\mathcal{F}_a = H_a l_a = \frac{B_a l_a}{\mu_0}$$

$$N = \frac{11 B_a l_a}{6 \mu_0 I} = \frac{11 \times 1.11 \times 0.1 \times 10^{-3}}{6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 1}$$

$$N = 162$$

$$F = 2 \frac{(B_a^2 S)}{2\mu_0} = mg$$

$$B_a^2 = \frac{mg\mu_0}{S} = \frac{400 \times 9.8 \times 4\pi \times 10^{-7}}{40 \times 10^{-4}}$$

$$B_a = 1.11 \text{ Wb/m}^2$$